Arbeitsanleitung

GIS im FIS Bodenschutz (Teil 2)





Landesamt für Umweltschutz

Fachbereich 2 : Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Anlagentechnik Wasserwirtschaft Inhaltsverzeichnis

1	Integriertes GIS	5
1.1	Auswahl der Flächen zur Bearbeitung im FIS Bodenschutz	5
1.1.1	Gesamtauswahl/Rechercheauswahl geografisch /	
	private Appleteinstellungen	5
1.1.2	Selektion	7
1.1.3	Übernahme aus GIS einschalten/ausschalten	7
1.2	GIS-Anzeige	7
1.2.1	Navigations- und Werkzeugleisten /Konfliktanalyse	8
1.2.2	Legende	10
1.2.3	Tools zum Ändern der Legende	10
1.2.3.1	Feldauswahl (Konfiguration)	10
1.2.3.2	Objekte formatieren (Eigenschaften der GIS-Ansicht ändern)	11
1.2.3.3	Menü Darstellung/Beschriftung	11
1.2.3.4	Menü Themen/Layer/ Einstellung speichern/ BFBV LAU	14
1.2.3.5	Menü Position und Zoom	16
1.2.3.6	Menü Optionen	16
1.3	Druck + GIS	16
1.4	Menü Recherchen	16
1.4.1	Recherche nach Brachflächen	17
1.4.2	Gesamtrecherche geografisch	17
1.4.3	Recherche nach Adressen	18
1.4.4	Recherche nach Flurstück	19
1.5	Brunnen	20
1.6	Fehler	20
2	ALK-GIS	21
2.1	Menü Liegenschaften des Modul 1 (Erstbewertung)	21
2.2	Menü Liegenschaften im GIS	22
2.2.1	Aktuelles Punktobjekt	23
2.2.2	Flächenobjekte	24
2.2.3	ALKIS-Daten / Protokoll zur Übernahme neuer ALK	24
2.2.4	Verfügbare Themen	25
2.2.5	Tabellarische Anzeige Liegenschaften aus GIS	25
2.2.5.1	Löschen von Flurstücken	26
2.2.5.2	Zuweisen von Flurstücken	26
2.2.6	Tabellarische Anzeige Liegenschaften aus manueller Eingabe	27
2.3	Arbeit mit Polygonen im ALK-GIS	28
2.3.1	Löschen eines Polygons	28
2.3.2	Erzeugen eines neuen Polygons anhand von Flurstücken	28
2.3.3	Zeichnen eines neuen Polygons	28
2.3.4	Korrektur eines Polygons	28
2.4	Druck im ALK-GIS	31
2.5	Import/Export von Polygonen	31
2.5.1	Import von Polygonen ins ALK-GIS	31
2.5.2	Export der DSBA-Flächen als Shape-Dateien	32
2.6	Fehler	33
3	Karten im Menü UIS im Überblick	35
3.1	Submenü Altlastverdächtige Flächen pro Kreis + GIS	35
3.2	Submenü Potenzielle Brachflächen pro Gemeinde + GIS	36
3.3	Submenü Multi-GIS	36

4	GIS-Abgleich mit GIS-Anbindung ArcView	38
4.1	Start des ArcView-Projektes	39
4.2	Arbeit mit dem View-Fenster	40
4.2.1	Arbeit mit Themen	41
4.2.2	Anzeigen der Objektinformationen des aktiven Themas	41
4.2.3	Darstellung von Objekten / Ändern einer Legende	42
4.2.4	Beschriften von Objekten	43
4.2.5	Topografische Rasterdaten (Bilddaten) und Luftbilder	44
4.2.6	Vektordaten - Shapedateien	45
4.2.7	Erweiterungen von ArcView	45
4.3	Auswahl und Anzeige von Objekten	46
4.3.1	Auswahl mittels Menü Thema-Eigenschaften	46
4.3.2	Auswahl (mit Suchen und Abfragen)	47
4.3.2.1	Suchen	47
4.3.2.2	Abfragen	48
4.3.2.3	Auswahl anhand der Thementabelle	49
4.3.2.4	Objektauswahl anhand der Lage	50
4.3.2.5	Thema mit vorliegendem Shape-File analysieren	50
4.3.2.6	Auswahl der Objekte mittels einer Grafik eines	
	Bearbeitungsgebietes	52
4.3.3	Anzeigen ausgewählter Objekte	52
4.3.4	Objektauswahl aufheben	53
4.3.5	GIS-Daten als Shape exportieren	53
4.4	Übergabe ausgewählter Objekte an das FIS Bodenschutz	53
4.5	Erfassen von Flächen zur Korrektur der Landes-Flächendatei	55
4.6	Erweiterung Thematische Karten	56
4.6.1	Menü Karten	56
4.6.2	Erstellen einer Karte oder Übernahme des View in eine Worddatei	57
4.6.3	Regionen benennen	58
4.7	Weitere Projekte	58
4.8	Fehler	60

1 Integriertes GIS

1.1 Auswahl der Flächen zur Bearbeitung im FIS Bodenschutz

1.1.1 Gesamtauswahl/Rechercheauswahl geografisch / private Appleteinstellungen

Innerhalb der Anwendungen **Gesamt-/Rechercheauswahl geografisch**, also auch nach Ihren Recherchen, haben Sie die Möglichkeit, alle Daten zu schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten in Ihrem Bereich mittels integriertem GIS in RTS89/UTM-Zone 32N (LS489) zu pflegen, neu zu erfassen und die gespeicherten Daten auszuwerten und auch als Karte zu drucken.

Außerdem steht ein GIS bei jeder **Recherche** zur Verfügung und die erfassten **Brunnen** werden auch im GIS dargestellt. Dort funktioniert das GIS wie bei der Gesamtrecherche beschrieben.

Hinweis: Bitte warten Sie bis sich die Karte entsprechend Ihrer Auswahl vollständig aufgebaut hat, da Sie bei vorzeitigem Abbruch das UIS neu starten müssen. (Auch nach den freien Recherchen im UIS mittels Report Builder steht Ihnen eine GIS-Darstellung zur Verfügung).



Im Menü Handbuch(Online-Hilfe) unter FIS Bodenschutz sowie bei Gesamtauswahl

geografisch unter der Schaltfläche in rechts oben steht eine Hilfe zum integrierten GIS zur Verfügung.

Im oberen Teil Ihres Bildschirmes ist der bekannte **Rechercheteil** mit verschiedenen Recherchefeldern. Hier haben Sie die Möglichkeit, durch Eingabe bzw. Auswahl von bestimmten Kennziffern, die Sicht auf die Daten einzuschränken. Das Ergebnis wird erst

nach dem **Suchen** mittels ¹²⁹ unter dem Recherchefenster in tabellarischer Form und im Kartenfenster angezeigt. Beachten Sie, dass auch beim Zoomen nicht mehr Daten in der Karte angezeigt werden, als die, die entsprechend der Recherchekriterien ausgewählt

wurden! Die Daten des Nachbarkreises werden also nicht angezeigt, wenn Sie bei **Gemeinde** fünf Ziffern für Ihren Kreis eingetragen haben. Genauso verhält es sich mit den Daten der angrenzenden Gemeinden, die nicht angezeigt werden, wenn eine bestimmte Gemeinde ausgewählt wurde.

Folgende Recherchefelder sind zur Auswahl vorhanden:

- Gemeinde Eingabe bzw. Auswahl einer Gemeinde oder eines Kreises.
- Art Eingabe bzw. Auswahl des Typs (0-9) der DSBA-Fläche.
- laufende Nr. Eingabe der 5stelligen laufenden Nummer der DSBA-Fläche.
- ortsübliche Bezeichnung Eingabe von Teilen der ortsüblichen Bezeichnung der Fläche.
- **Gemarkung** Die Gemarkung kann im Katalog ausgewählt werden, doppelte Namen sind zu beachten.

Die Suche erfolgt mittels Schaltfläche Merchts oben.

Im rechten Teilfenster finden Sie noch folgende Schaltflächen:

- Neuerfassung ALVFs siehe Erläuterung in der Arbeitsanleitung FIS Bodenschutz
- Kurzprotokoll Im Ergebnisteil haben Sie die Möglichkeit durch Doppelklick auf eine Fläche, diese für den Druck des Kurzprotokolls zu übernehmen. (s. Arbeitsanleitung FIS Bodenschutz)
- **Druck**–hiermit erfolgt der Kartendruck mit Druck der Ergebnistabelle der aktuellen Zusammenstellung der Gesamtauswahl.
- Übernahme aus GIS einschalten bzw. ausschalten Ermöglicht die Übergabe ausgewählter DSBA-Flächen zur weiteren Bearbeitung mit Menü Rechercheauswahl tabellarisch oder Rechercheauswahl geografisch bzw. schaltet diese aus.

Auf der rechten Seite finden Sie die Möglichkeit, für die ausgewählte Fläche die einzelnen Module zur Bearbeitung einzublenden:

- Erstbewertung Modul 1
- Technische Erkundung Modul 2
- Sanierungsuntersuchung Modul 3
- Sanierungsmaßnahmen Modul 4
- Überwachung/Nachsorge Modul 5
 Anzeige der Anzahl der
- bereits erfassten Datensät... ermöglicht bei Modul 2-5 zu erkennen, ob schon Daten erfasst sind.

Weitere bekannte Schaltflächen, die Sie rechts unten finden, haben folgende Funktionen:

1.0

 Übernimmt den Menüaufruf in Ihre persönliche Favoritenliste bzw. entfernt diese Seite aus den Favoriten.

Links unten haben Sie eine **voreingestellte Kartenansicht** mit den im oberen Rechercheteil ausgewählten DSBA-Flächen.



Diese Kartenansicht können Sie verändern und Ihre vorgenommenen Einstellungen dauerhaft vorhalten. Dazu müssen Sie die Anwendung, bevor Sie diese schließen, über Menü **Speichern-private Appleteinstellungen speichern** abspeichern. Haben Sie dies getan und öffnen die Anwendung, so sind alle Einstellungen, die Sie vor dem Abspeichern vorgenommen haben, wieder vorhanden. Diese privaten Appleteinstellungen können Sie

bei Bedarf deaktivieren, aktivieren oder löschen.

Die Schaltfläche Legende einblenden, rechts unten in der Karte, schaltet die Anzeige der Themenliste der in der Karte verwendeten Themen ein und ermöglicht weitere Funktionen.

1.1.2 Selektion

Für die Bearbeitung wählen Sie eine DSBA-Fläche durch Klick in der Tabelle (Ergebnisteil oben) oder durch Klick in der Karte aus (Voraussetzung dafür ist, dass das Hauptthema

ausgewählt wurde, entspricht der Voreinstellung mit . Die ausgewählte Fläche wird gleichzeitig im GIS bzw. in der Tabelle **blau** markiert.

Eine grafische Auswahl kann man außer durch Klick in der Karte auch durch Aufziehen einer Box bei gleichzeitig gedrückter Umschalttaste erreichen. Voraussetzung dafür ist,

dass das Hauptthema ausgewählt wurde (entspricht der Voreinstellung mit). Befindet sich ein anderes Thema in der Auswahl, wird keine Selektion für dieses Thema durchgeführt. Vielmehr werden Sachdaten für dieses Thema angezeigt (Identify – entspricht <i>), wenn vorhanden.

Hinweis: Unbedingt die Hinweise von Punkt 1.2.1 Navigationsleisten beachten!

1.1.3 Übernahme aus GIS einschalten/ausschalten

Mittels Können Sie Daten für die weitere Bearbeitung im Menü **Rechercheauswahl tabellarisch/geografisch** (z.B. für die Abgabe als Shape oder für das Kurzprotokoll) durch Anklicken der DSBA-Punkte in der Karte auswählen. Es sind auch **Mehrfachselektionen** mittels Umschalttaste zur Übernahme möglich.

Nicht mehr benötigte, vorher übergebene Daten können bei der Abfrage mit Ja gelöscht werden.



Die Datenübergabe beginnt erst mit dieser Abfrage und mittels Ubernahme aus GIS ausschalten wird die Übergabe der Daten beendet.

Zur Auswahl könnte auch ein Polygon als Nummer 00000 oder 99999 importiert werden und anschließend könnte die Auswahl durch Nachzeichnen des Recherchegebietes erfolgen

1.2 GIS-Anzeige

Außer bei Gesamt-/Rechercheauswahl geografisch haben Sie auch bei allen anderen Recherchen mittels Ansicht und GIS die Möglichkeit, die Daten anhand der Koordinaten im GIS anzusehen. Auch die Recherche nach Brachflächen ist mit GIS-Anzeige sowie die Gesamtrecherche geografisch, die Recherche nach Adressen und die nach Lardesart für Unweltschutz Sachsen-Arhalt – Seite 7 (Stardt 14.09.2016) Flurstücken. Die erfassten Koordinaten der Brunnen des Modul 1 werden ebenso im GIS angezeigt.

Beim Start wird eine vordefinierte Kartenkomposition geladen.

Im Vordergrund wird das Hauptthema angezeigt. Die maximale Ausdehnung der Karte entspricht der räumlichen Verteilung der ausgewählten Datensätze (z.B. auch entsprechend des Umkreises, den Sie bei der Adressauswahl oder bei der Flurstücksuche angegeben haben.) –Wird das ganze Land angezeigt, ist entweder das Land ausgewählt oder Koordinaten liegen nicht in Sachsen-Anhalt.

Innerhalb der GIS-Anzeige haben Sie die Möglichkeit, weitere Einstellungen oder Veränderungen vorzunehmen.

Allgemeine Voraussetzungen: Der Kartenexplorer ist eine Web-Anwendung, deren Nutzung einen internetfähigen Browser, wie z.B. Internetexplorer oder Mozilla voraussetzt.

Technische Grundlagen: Auf einem zentralen Server arbeitet im Hintergrund eine Applikation, welche die Anforderungen des Anwenders an die Karte umsetzt. Dabei kommt innerhalb der Datenbankanwendung Scopeland 2000 Direct Desk die Technologie eines Web-Map-Servers zum Einsatz.

1.2.1 Navigations- und Werkzeugleisten /Konfliktanalyse

•

Mittels der Schaltfläche (Mitte) wird der Kartenausschnitt auf die Gesamtausdehnung der Karte entsprechend der Vorauswahl gesetzt.

Die Schaltflächen mit den Pfeilen nach rechts, links, oben und unten verschieben den Kartenausschnitt in die jeweilige Richtung. Das Verschieben geht auch mittels gedrückter linker Maustaste.

Unter diesen Schaltflächen befinden sich Werkzeuge zur Verkleinerung bzw.

Vergrößerung des Bildausschnittes aus der Mitte (lineare Zoomstufen). Das

Zoomen eines **anderen Ausschnitts** erfolgt mittels Mausrad bei der jeweiligen Position des Mauszeigers.

🚔 🌯 🔺 🗧 🧾	▲ 🕂 ▲ 🖾 ▲ 1:]1356556 Länge
Karte verschieben	

Die untere Werkzeugleiste steht Ihnen mit dieser Grundeinstellung zur Veränderung des

Maßstabes, zum Karte Verschieben 🔛 sowie zum Druck des Kartenausschnittes mit

zur Verfügung.

Mit 🛄 können Sie Informationen zum aktiven Thema abfragen.

Mit Schaltfläche wechseln Sie zum vorherigen Ausschnitt.

🩋 Eigenschaften Bete	extung - Interr	🩋 Eigenschaf	ten Betextung	- Internet Explorer		
Text	Beispiel	Name des Feld/Spalt	Themas DS e AL	BA-Flächen Hoch VF-Datensatz-Nur Nr UK	-/Rechtswer	^
						~
				24	E 10	00% 🔻 //.
Font	Arial		~			
Farbe						
Umrißfarbe						
Größe			8 📫			
Rotationswinkel			0 🛨			
Ok	Lösche	en Abb	rechen			
	1					

Mittels können Sie in der Karte einen **beliebigen Text** einfügen (dazu muss an die Stelle, wo der Text stehen soll, geklickt werden) oder ein ausgewähltes Objekt **beschriften** (Standard ist die interne Nummer, dieser kann verändert werden, indem das richtige Feld für die Beschriftung ausgewählt wird. (siehe auch Punkt 1.2.3.1/1.2.3.3) und anschließend wird diese mit Menü **Speichern-Private Appleteinstellungen speichern** für Sie gespeichert und steht weiterhin zur Verfügung.

I Mit dieser Schaltfläche können Sie eine **Konfliktanalyse** vornehmen.

- Konfli	ktanalyse - Microsoft Internet Explorer v 📃 🛽
ſ ^{Grun}	dlage für die Analyse
0	aktueller Bildausschnitt des Views
0	aktives Thema
0	selektierte Elemente im aktiven Thema
0	sel. Elemente im aktiven Thema im Bildausschnitt
Then	non zur Auswartung
	DSBå-Elächen Hoch-(Rechtswort
V	nis scone aluf
D:	
DIST	anz
	Distanz: 0 Meter
-Opti	onen
Г	betroffene Elemente selektieren
,	
	nicht enthaltene Themen
	ausschalten C entfernen
	OK Abbrechen

Mittels ist es möglich, Betroffenheiten zwischen verschiedenen Themen, die in Ihrer Kartenansicht geladen sind, zu ermitteln. (Es wird also eine Themenanalyse gleich für alle Themen durchgeführt).

Es kann eine Distanz für einen Puffer angegeben werden, in dem zusätzlich recherchiert wird.

Es kann auch ein Ausschalten oder Entfernen der nicht betroffenen geladenen Themen erfolgen.



Zur **Abstandsmessung** muss das Menü **Karte Verschieben** geöffnet werden und dann kann Menü **Messen** ausgewählt werden.

(Für das Zoomen eines anderen Ausschnitts können Sie auch die Lupen dieses Menüs verwenden. Das kann aber zu Missverständnissen/Fehlern bei der Selektion führen. **Fehlerquelle!)**

Hinweis: Beachten Sie, dass auch bei einem kleineren Maßstab nicht mehr als die ausgewählten Elemente angezeigt werden!

Zur weiteren Selektion muss wieder diese **Grundeinstellung** vorgenommen werden und das Thema mit den DSBA-Punkten muss aktiviert sein.

Mit der Schaltfläche Liefen können mittels Kreis, Polygon oder Rechteck mehrere Flächen für die Übernahme aus GIS ausgewählt werden.

1.2.2 Legende



Die Legendenanzeige schalten Sie ein, indem Sie im Kartenfenster rechts unten

auf die gelbe Schaltfläche 🛄 - Legende einblenden klicken.

Das Ausblenden der Legende erfolgt dann mittels Schaltfläche Legende ausblenden rechts unter der Legende.

Themen ein- und ausschalten:

Innerhalb des Legendenteiles können Sie für jedes einzelne Thema bestimmen, ob dieses dargestellt werden soll oder nicht. Sie erreichen dies, indem Sie mit der Maus auf das Häkchenfeld vor dem Themennamen klicken.

Thema aktivieren:

Eine Reihe von Funktionen wird in ihrer Ausprägung davon bestimmt, welches Thema aktiv ist. Es kann immer nur ein Thema aktiv sein. Sie können die Aktivierung eines Themas veranlassen, indem Sie im Legendenteil mit der linken Maustaste einmal auf das entsprechende Thema klicken. Es ist dann hervorgehoben. (Manchmal muss das **Thema Aktivieren** noch mal erfolgen, auch wenn es schon aktiviert aussieht.)

Hinweis: Neu hinzu geladene Themen müssen neu aktiviert werden! Das Aktivieren eines Themas und das Ein- und Ausschalten sind zwei voneinander unabhängige Funktionen. So ist es durchaus möglich, ein ausgeschaltetes Thema zu aktivieren.

Themenreihenfolge ändern:

Die Anzeigereihenfolge im Legendenteil entspricht der Reihenfolge der Anzeige in der Karte. Die oberste Ebene wird zuletzt gezeichnet. Diese Reihenfolge ändern Sie, indem Sie mit der linken Maustaste das entsprechende Thema anwählen und bei gedrückter Maustaste das Thema innerhalb der Legendenanzeige verschieben.

Allgemeine Informationen über das Thema anzeigen / Zoomen:

Durch das gedrückt Halten der rechten Maustaste auf ein Thema innerhalb der Legendenanzeige erhalten Sie ein Kontextmenü. Hier sind unter anderem, wenn vorhanden, Informationen über die Herkunft der Daten, deren Aktualität, nutzbare Koordinatensysteme, (Metadaten) usw. abrufbar. Durch Anwahl des Untermenüs **Zoom auf Thema** erreichen Sie, dass sich der aktuelle Kartenausschnitt auf die räumliche Ausdehnung der Objekte innerhalb des Rechercheausschnittes anpasst.

1.2.3 Tools zum Ändern der Legende

lst	die	Legende	eingeblendet,	werden	weitere	Schaltflächen	sichtbar
	¥	1	(Feldauswahl /	Objekte forn	natieren / Le	egende ausblende	en).

1.2.3.1 Feldauswahl (Konfiguration)

Die Schaltfläche links ermöglicht Ihnen, weitere Felder in die Auswahlbox zu übernehmen. Diese Funktion fügt Felder für die ausgewählten Datenobjekte hinzu bzw. entfernt diese. In dem Dialog wird zwischen **Datenfeldern**, die u.a. zur **Legendenbildung** oder für die **Beschriftung** verwendet werden können, und **Feldern zur Identifikation**, die interaktiv mit der Maus abgefragt werden können, unterschieden. Die Auswahl ist mit OK zu

beenden. Hier im Beispiel stehen die lfd. Nummer und die ortsübliche Bezeichnung für die Beschriftung zur Verfügung.

Hinweis: Diese Funktion steht für Hintergrundthemen nicht zur Verfügung!

ViewControl Konfiguration		×
Felder Ungebundenes Feld Gemeinde- Nr. Art	Felder zur Identifikation ALVF-Datensatz-Nummer Rechtsweit Hochweit	OK Abbrechen
	Datenfelder Ifd. Nr Ortsübliche Bezeichnung	_
	<	>>>

Betätigen Sie die Schaltfläche erweiterten Eigenschaften.

Context		interne Tabellen	_	Eigenschaften
Maßstab		1		
Anzeigeart				
Felddefinition				
SID				
Berechnungsfeld	-1			
Derder indingsreid				

Durch Betätigen der Schaltfläche **Eigenschaften** öffnet sich der umfangreiche Dialog zur Veränderung der Karteninhalte. Den gleichen Effekt erzielen Sie, wenn Sie in der Legende

unten auf die Schaltfläche in -Objekte formatieren klicken.

1.2.3.2 Objekte formatieren (Eigenschaften der GIS-Ansicht ändern)

Der Dialog Eigenschaften der GIS-Ansicht enthält vier Menüs.

😂 Eigenschaften de	er GIS-Ansicht We	bseitendialog	
Darstellung	Themen/Layer	Position und Zoom	Optionen

1.2.3.3 Menü Darstellung/Beschriftung

Mit dem Menü **Darstellung** können Sie durch Einstellen einer Reihe von Eigenschaften die **Legende** des aktiven Themas verändern. Sie können das Thema auch in **Darstellung/Formatierung im Thema/Layer** auswählen. Der Name des Themas kann dort geändert werden. Außerdem können in **Werte/Bezeichnungen** die Informationen ausgewählt werden, die bei der Auswahl mit der Maus eingeblendet werden sollen und es können die Felder für die **Beschriftung** ausgewählt werden.

Wenn Sie wie in der Darstellung nach dem Typ der Fläche unterscheiden möchten, müssen

Sie im Menü **Feldauswahl** das Datenfeld **Art** mit hinzufügen (s.1.2.3.1), wenn es noch nicht angeboten wird.

Dann nehmen Sie bei **Darstellung** folgende Einstellung vor: Art der bedingten Formatierung: **Einzelwert** und als Feldinhalt : **Art.** Die Legende lassen Sie mit Funktion **automatisch** erstellen.

Nach Doppelklick auf die Farbe oder auf das Symbol entsprechend der gewünschten Einstellung wird mit **Übernehmen** beendet. Sind noch nicht alle Typen enthalten, fügen Sie diese mit **Satz einfügen** hinzu.

Sie können auch die entsprechende **Beschriftung** für die Legendensymbole ändern. Das aktive Thema kann mit der geänderten Legende auch **als neues Thema** hinzugefügt werden.

Man könnte auch eine Legende für die **laufende Nummer** erstellen, um diese beim Druck anhand der Legende zu unterscheiden, wenn sie sehr dicht beieinander liegen (höchstens 9, sonst ist keine Unterscheidung mehr anhand der Farben möglich!). Sie können aber auch die Objekte in der Karte beschriften.

Sie können auch als Art der bedingten Formatierung **Einzelsymbol** oder **Wertebereich** für Vektordaten auswählen und entsprechende Farben oder Symbole auswählen.

	3	Inemen/Layer	Position u	na zoom		Optionen	
Darstellung/F	ormatierung ir	n Thema/Layer:		DSBA	-Flächen H	och- und Rechtswert	
Formatierur	ng:		Wei	te/Bezei	ichnung ei	inblenden	
Name des Th	emas		Feld	er auswä	ihlen:		
DSBA-Fläche	en Hoch- und	Rechtswert	Into	Fel ALVE D	d/Spatte	Bezeichnung	
Art der bedin	gten Formatie	rung		Nummer	atensatz-	Nummer	
Einzelwert		•		Gerneind	e-Nr.	Gemeinde- Nr.	
Abhängig vor	n Feldinhalt/w	ert in Feld/Spalte		Art		Art	-
Art		•	1	lfd. Nr			-
Symbol	Farbe	Umrissfarbe	(röße	Wert	Beschriftung	
•				10	0	0	
•				10	14	4	
•				10	15	5	
•				10	16	6	
	_	_		10	Sonstiges	Sonstiges	
						,	

Weitere Legendensymbole sind ebenfalls möglich:

Symbol	Farbe	Umrissfarbe	Größe W	ert Beschriftung	
X			100	0	
*			101	1	
*			102	2	
*			103	3	
Δ			104	4	
•			105	5	
			106	6	
			107	7	
•			108	8	
×			109	9	•
			10 Sons	stiges Sonstiges	

Für die **Beschriftung** erfolgt unter Menü **Feldauswahl** (s.1.2.3.1) die Zuweisung der benötigten Felder z.B. der laufenden Nummern.

Darstellung	Themen/Layer	Position und Z	oom Op	itionen
Darstellung/Forma	tierung im Thema/Layer	D	SBA-Flächen H	och-/Rechtswert
Form atierung:		Werte/Be	zeichnung einbl	enden
Name des Themas		Feldera	uswählen:	
DSBA-Flächen Hoch	n-/Rechtswert	Info	Feld/Spalte	Bezeichnung
Art der bedingten F	ormatierung		F-Datensatz- nmer	ALVF-Datensatz- Nummer
Einzelsymbol	•	🔽 Ifd.	Nr	lfd. Nr
Abhängig von Feldi Kein	nhalt/wert in Feld/Spal	te 🔽 Orts Bez	übliche eichnung	Ortsübliche Bezeichnung

Mittels Schaltfläche Beschriftung des Menüs Darstellung ist für eine zu erstellende Karte die Beschriftung der DSBA-Flächen automatisch möglich.

Beschriftungsfeld	Text	Feld/Spatte ALVF-Datensatz- Nummer	Bezeichnung ALVF-Datensatz- Nummer
		Gemeinde- Nr.	Gemeinde- Nr.
		Art Kol Ne	Art
		Ortsübliche Bezeichnung	Ortsübliche Bezeichnung
Font	Aria	al	•
Farbe			
Umrißfarbe			
Größe			8 🔶
Rotationswinkel			0 ÷
Minimalmaßstab 1:			0
Maximalmaßstab			0

Mit Thema beschriften wird dann die Beschriftung ein- bzw. ausgeschaltet. Mit Beschriftung skalieren wird sie dem Maßstab angepasst. Erst mit OK werden die Einstellungen dann wirksam, dazu muss man aber manchmal erst zum Ende scrollen, weil evtl. die Schaltfläche nicht sichtbar ist.

Wird die Bezeichnung in der Spalte Bezeichnung gelöscht, erscheint in der Karte nur der Feldeintrag ohne langen Text davor.

🙋 Eigenschaften I	Betextung - Microsoft I	
Text	freier Text	×.
Font	Arial	•
Farbe		
Umrißfarbe		
Größe		8 📫
Rotationswinkel		
Ok	Löschen Abb	rechen

Mit **ist eine manuelle** Beschriftung möglich. Dabei kann die Beschriftung als freier Text oder auch aus einem Feld hinzugefügt werden. Dazu muss auch unter Menü Darstellung die Auswahl der Felder erfolgen, mit denen beschriftet werden soll.

Ein Verschieben der manuellen Beschriftung kann dann mit Kerfolgen, das muss aber mit < Enter> beendet werden, sonst wird nur ein Punkt verschoben.

🙋 Eigenschaften Bet	🧲 Eigenschaften Betextung - Microsoft Internet E 💶 🔲 🗙					
Name des Themas	DSBA-Flächen Hoch-/Rechtswerl]				
Feld/Spalte	ALVF-Datensatz-Nummer 🗸]				
	ALVF-Datensatz-Nummer Art					
	lfd. Nr Ortsübliche Bezeichnung					



kann auch die manuelle Beschriftung Mit mit einem Feldinhalt erfolgen. Dazu muss das Thema aktiviert sein.

1.2.3.4 Menü Themen/Layer/ Einstellung speichern/ BFBV LAU

Eigenschaften der GI Darstellung Auswahl von Themer	6-Ansicht Webseite Themen/Layer 1/Layer, die zusätzlich	ndialog Position u nangezeigt v	und Zoom verden sol	Optionen Ien		×
Verfügbare	Themen/Layer en-Anhalt rstücke ygon ALVF isiee K10 s/w tbild markungen meinde undwassermesse unnen e Themen e Themen	> < +	Luftbilde	Angezeigte Theme wertung Ingen e.a.lwf rr	n/Layer	
	Eigenschaften des Then	nas:	Name des 1. Erstbev Objekt	Themas vertung te per Mausklick al	ktivierbar	
	A	ls neues Th	ema	Übernehmen	Schließen	

In diesem Dialog im **Menü Themen/Layer** haben Sie die Möglichkeit, räumliche Informationsebenen zur Karte hinzuzufügen bzw. auch wieder zu entfernen. Diese Themen können in der Form von Vektordaten (Shape-Format), in Form von Rasterdaten oder als WMS-Dienst (unten) auftreten. In der linken Liste sind die Themen aufgeführt, welche bereits weitergehende Eigenschaften, wie z.B. eine Legende besitzen, ohne in die aktive Arbeitskarte eingebunden worden zu sein. Hier ist also ein sogenannter Themenvorrat für die

schnelle Integration durch Drücken der Schaltfläche 🖄 oder Doppelklick auf das Thema abgelegt.

Themen, die bereits in der Karte enthalten sind, werden in der rechten Liste verwaltet.

Durch Drücken der Schaltfläche werden zuvor aktivierte Themen aus dieser Liste und damit aus der Karte gelöscht. Das Löschen ist aber nicht für alle Themen der rechten Liste zulässig.

Der unten anzugebende **Name** erleichtert die Interpretierbarkeit Ihrer Karteninformation und das Wiederfinden dieser, sie können ihn selbst vergeben. Wählen Sie hier das für Sie relevante Thema aus und konfigurieren Sie die entsprechenden Einstellmöglichkeiten zu Legendentyp, Farbe und Größe. Durch das **Übernehmen** werden Ihnen dann zum aktuellen Ausschnitt die jeweiligen Informationen des gewählten Themas angezeigt.

Diese Veränderungen sind alle, nach dem Sie **Übernehmen** betätigt haben, für die aktuelle Sitzung aktiv. Schließen Sie diese Anwendung und öffnen Sie diese wieder, so sind die von Ihnen vorgenommen Einstellungen nicht mehr vorhanden.(s. Punkt 1.1.1.)

Hinter den Fachbereichen verbergen sich weitere Themen vom LAU, vom LVwA (z.B. **ROK**), vom Landesbetrieb Bau (Openstreetmap) und WMS- Dienste, die im TBIMS der Behörden des Umweltbereiches des Landes Sachsen-Anhalt geführt werden. Bei Nachfrage können dazu weitere Informationen bereitgestellt werden.

Aus Fachbereich (FB) **UISWEB – Altlast-Sachsen-Anhalt** können z.B. **Flurstücke** (und die **DTK 10**, zur Zeit nicht verfügbar!) und **GW-Messstellen** (FIS Wasser) nachgeladen werden.

Aus FB- **Bodenschutz bzw. Altlasten - LHW** können z.B. Flurabstände, Geschütztheit, GW- und OW-Körper und GW-Isohypsen (vom LHW) geladen werden.

Aus FB **LAU** - **Bodenschutz(intern)-Altlasten/SBV** können die im FIS geführten Kontaminationen, Brunnen, die Überwachung (BS=7), Analytikdaten, die Pegelkontrolle archivierte Flächen oder die gesamten DSBA-Flächen, geladen werden.

Aus FB **LAU - Bodenschutz bzw. Altlasten** können z.B. Wasserschutzgebiet und zusammengefasste Naturschutzgebiete oder die bestätigten Altlasten geladen werden.

Aus LAU – Bodenschutz bzw. Altlasten - Bodenfunktionsbewertung können die Themen des aktuellen BFBV LAU geladen werden.



Hinweis: Wollen Sie die vorgenommenen Einstellungen (geladenen Themen) dauerhaft vorhalten, so müssen Sie die Anwendung, bevor Sie diese schließen, über den Menüpunkt **Datei-private Appleteinstellungen speichern** abspeichern. Haben Sie dies getan und öffnen die Anwendung, so sind alle Einstellungen, die Sie vor dem Abspeichern erledigt haben, wieder vorhanden. Gegebenenfalls müssen Sie diese Appleteinstellung aktivieren. Diese Appleteinstellungen können Sie auch wieder deaktivieren oder löschen.

Öffnel	n Webseitendialog	
Suchen in:	G() Adressen Land_Sachsen_Anhalt Rasterkarten Verwaltungsgrenzen Wvasser	Die Schalt Möglichkei dem UIS v einzufüger keine aktu
01	Dateiname: Öffnen Dateityp: Okjektdatenquelle (*.shp) 🔽 Abbrechen	Sie erhalte verschiede LAU vorha und topogi sergüteme grenzen, C
G:1		

Die Schaltfläche bietet Ihnen die Möglichkeit, weitere Themen aus dem UIS von G:\ in die aktuelle Sicht einzufügen. (Hier sind zur Zeit leider keine aktuellen Themen verfügbar!)

Sie erhalten eine weitere Auswahl verschiedener GIS-Themen, die im LAU vorhanden sind (z.B. Adressen und topografische Karten, Gewässergütemessstellen, Verwaltungsgrenzen, Gemarkungen usw.). Mit

oben rechts gelangen Sie wieder

in die übergeordnete Ebene.

Bei den **Rasterkarten** können Sie jede TIF-Karte einzeln dazu laden, dafür ist der Dateityp in **Bilddatei** zu ändern, damit Ihnen die Auswahl der Karten auch angezeigt wird. Falls Ihnen das aktuelle Kartenblatt nicht bekannt ist, können Sie auch unter **Blattschnitt** erst die Blattschnittübersicht der benötigten Topografie hinzuladen und die entsprechende

Kartennummer ermitteln. Beim Hinzuladen der Topografie ist es günstig, eins der Themen mit folgendem Kürzel zu laden (http://www.adv-online.de): **bcgr**- graue Gesamtebene, **col** – mehrfarbige Gesamtebene oder **ein**- einfarbige Gesamtebene.

1.2.3.5 Menü Position und Zoom

(Zurzeit nicht belegt, aber in der Kartenansicht!)

1.2.3.6 Menü Optionen

Hiermit können Sie sich das Hauptthema, je nach GIS, welches gerade geöffnet ist, also die recherchierten DSBA-Flächen (oder Brachflächen oder Brunnen) aus der GIS-Auswahl als Punkt-Shape exportieren, aber nur mit der internen Nummer,. Punkte ohne Koordinaten werden dabei nicht exportiert. Außerdem kann hier die untere GIS-Werkzeugleiste ausgeschaltet werden.

Eigenschaften de	r GIS-Ansicht We	bseitendialog		
Darstellung	Themen/Layer	Position und Zoom	Optionen	
Werkzeugsl	eiste			
	Editierungs	eugsielste anzeigen sleiste anzeigen		
Herunterlad	en			
	Т	ema herunterladen		

1.3 Druck + GIS

Mittels Druck + GIS oder Druck bei der Kartenansicht können Sie sich eine tabellarische Übersicht und den Kartenausschnitt mit den recherchierten DSBA-, Brachflächen oder Brunnen als PDF **ausdrucken** lassen.

Soll nur der Druck des Kartenausschnittes erfolgen, siehe Punkt 1.2.1.

1.4 Menü Recherchen

Recherchen nach Brachflächen Recherchen in Bemerkungen Recherchen in Liegenschaften Recherchen nach Straßen Recherchen nach Standortdaten Recherchen nach Bewertungsvorgaber Recherchen nach Branche (Emission) Recherchen nach Abfallart (Stoffinven Recherchen nach Abfallart (Stoffinven Recherchen - Gesamtrecherche Recherchen - Gesamtrecherche Recherchen - Gesamtrecherche geogra Recherchen aus ArcView Selektionen Recherchen nach Adressen Recherchen nach Alterssen

In alle Menüpunkte ist unter Ansicht und GIS ein GIS integriert. Die recherchierten Daten können mittels Selektion im GIS für die weitere Bearbeitung mit Übernahme aus GIS einschalten, Punkt 1.1.3) ins Menü Rechercheauswahl tabellarisch/geografisch und für den Gesamtdruck übergeben werden.

Auch die Ausgabe des Rechercheergebnisses als Punkt-Shape im Lagestatus 110 und UTM 32 N ist mit Export Flächen und Punkte möglich.

1.4.1 Recherche nach Brachflächen

Bei der Recherche nach Brachflächen werden Ihnen alle **potenziellen** Brachflächen zur ausgewählten Gemeinde (Landkreis) mit ihrer Nutzung angezeigt. Das Recherchekriterium für die DSBA-Flächen ist dabei **in Betrieb = "N**". Das Flächen- und das Punktshape können mit Menü **Export Flächen und Punkte** erstellt werden.

Sie können wie bei den bisherigen GIS-Funktionen Ihre Daten mit Übernahme aus GIS einschalten zur weiteren Bearbeitung übernehmen. Die Auswahl beenden Sie mit Übernahme aus GIS ausschalten. In der Karte ist zu arbeiten wie oben beschrieben.



Es sollte vor der Bereitstellung der Daten an Dritte eine Überprüfung der potenziellen Brachflächen erfolgen. Siehe auch Widersprüche im Feld **heutige Nutzung**.

1.4.2 Gesamtrecherche geografisch

Die Recherche funktioniert wie die Gesamtrecherche (siehe Arbeitsanleitung FIS Bodenschutz), nur mit GIS und deshalb langsamer. Deshalb sollte nach Möglichkeit zunächst die Rechercheauswahl, zumindest die Kreisangabe, ohne das GIS ausgeführt werden. Diese wird übernommen.

Zusätzlich sind jetzt noch der **höchste Bearbeitungsstand** und das Feld **Zustand** (Typ_BS) integriert, die eigentlich nicht zu den Standortbasisdaten gehören.

Es kann nur nach den Daten der Standorttabelle (**Haupttabelle**) recherchiert werden, also in Modul 1 – Erstbewertung, aber nicht in den Untertabellen von Modul 1! Es können auch hier für die recherchierten Flächen Kurzprotokolle erstellt werden.

Zur Eingabe der Recherchekriterien erreicht man die weiteren Felder der Tabelle durch Scrollen nach unten.

Hinweis: Bei neuen Recherchen sollte kontrolliert werden, ob noch alte Einträge vorhanden sind.

Nach dem Suchen werden die Ergebnisse rechts in der Tabelle und in der Karte dargestellt. Zur Anzeige der nicht am Bildschirm sichtbaren Felder in der rechten Tabelle muss nach rechts gescrollt werden.

Die Arbeit mit der Karte erfolgt wie oben beschrieben.

Mittels Funktion <u>Übernahme aus GIS einschalten</u> erfolgt die Selektion von Daten in der Karte für Menü **Rechercheauswahl** zur weiteren Bearbeitung oder auch zum Gesamtdruck. Die Auswahl beenden Sie mit **Übernahme aus GIS ausschalten**.

1. Standortbasisdaten 11 Kennziffer: Germeinde-Nr. Art Ifd. Nr.		Übemahme aus GIS einschalt	ten	Übernahn	<u>ne</u>	53	ITTOTOTOKOII
	All has			Gemeinde- Nr.	Art	Ifd. Nr.	Ortsübliche Bezeich
	and the server	1		15090245		00000	Austauschuspi
		2		15089005	6	00000	IMBV (SIK) - 16 Filichen
				15091375		00000	Testsatz - MM. GmbH Schwa
	States and states	4		15084341	9	00000	Austausch BLK
(±)		s		15086005	9	00000	Austausch JL 04/2008
		6		15085227		00000	Austausch HZ
	And the second second	7		15087275	9	00000	Austausch MSH
	· · · · ·	8		15082005	9	00000	Tectcatt - MM GmbH Schwa
100		9		15089298	0	00000	Austausch BÖ
W. W. C. S.		10	0	15088355		00000	Testsatz - MVL GrobH Schwe
A CANADA		11	1	15081440		00000	Austausch SAW
		11	2	15003000	9	00000	Austausch MD
		11	8	15002000	0	00000	Test import
		1	4	15001000	9	00000	Testsatz - MVL GmbH Schwy
1000 Your 20 10 10 10		ros II					

1.4.3 Recherche nach Adressen

Im Menü **Recherche nach Adressen** haben Sie zusätzlich zum Menü **Recherche nach Straßen** die Möglichkeit, DSBA-Flächen auch anhand ihrer nicht erfassten Adresse zu recherchieren bzw. zu sehen, welche DSBA-Punkte sich dort in dem von Ihnen vorgegebenen Umkreis befinden. Wenn Ihnen die exakte Adresse nicht bekannt ist oder die Postleitzahl ist nicht mehr aktuell (wegen der Gebietsreform), lassen Sie das Feld leer.

Hinweis: Die Groß-/Kleinschreibung ist zu beachten. Der Umkreis sollte nicht zu klein gewählt werden, da sonst evtl. betroffene DSBA-Flächen nicht angezeigt werden. Nach der

ech <mark>erchen</mark> nach	h Adressen								
iz 🗆	Or	Halle			Umkreis	200			
traße	Reideburger Straße				Hausnum	mer	Übern	nhme aus GIS einschal	iten
Gemeinde N	r, / Art / Ifd. Nr.	7 Ortsübliche Bezeichnung	PLZ	Stralle	Haus Nr.	Lagestatus 110 Rechtsw	ert Lagestatus 110 Hochwe	t UTM Zone 32 N Ho	Emort Elisthen
15002000	0 00043	Baustoffversorgung	06116	Reideburger Str.	43/45	4500306	\$205535	5707971	und Punkte
15002000	0 00122	Molkerei	O-401	Reideburger Str.	44	4500425	5705382	5707823	
15002000	0 00520	Metallurgiehandel	06116	Reideburger Str. 55-57	55-	4500630	5705480	5707929	
15002000	0 00635	Halle O	06110	Verlängerte Apoldaer Str.		4500550	\$705310	5707756	
15002000	5 00059	Montage Bau Halle GmbH	06116	Reideburger Str. 46,48,50a	46,	4500590	5705327	5707775	
15002000	5 00108	Backereimaschinenbau (HABÄMFA)	O6116	Reideburger Str. 51-53	51-	4500566	5705600	5708047	
15002000	5 01011	Tankstelle	06116	Reideburger Straße	47	4500439	5705565	5708007	
15002000	5 01052	Bautechnik GmbH Halle	06112	Reideburger Straße	42	4500349	5705349	5707787	
15002000	9 99999	Test Import	06116	Reideburger Straße 47	1234	4500440	5705565	5708007	
	Contraction of the second								Kendar
(\$)E	1 A	2011 1 1 9 2 9	ATT A	The second second second	LA STA			and the second se	
					111 111 111 111 111 111 111 111 111 11			in the second se	
			and the second						

Sie können wie bei den bisherigen GIS-Funktionen Ihre Daten mit Übernahme aus GIS einschalten zur weiteren Bearbeitung (z.B. Gesamtdruck) übernehmen. Die Auswahl beenden Sie mit Übernahme aus GIS ausschalten. In der Karte ist zu arbeiten wie oben beschrieben. Die recherchierten Daten werden zusätzlich als Tabelle angezeigt. Der hinterlegte Stand der Adressen ist nicht ganz aktuell. (2014?)

Im GIS werden Ihnen zusätzlich die im Recherchegebiet vorliegenden Flurstücke und die Gemarkungen angeboten.



1.4.4 Recherche nach Flurstück

Im Menü **Recherche nach Flurstück** haben Sie zusätzlich zum Menü **Recherche nach Liegenschaften** die Möglichkeit, nach den betroffenen DSBA-Flächen eines Flurstücks zu recherchieren bzw. zu sehen, welche DSBA-Punkte sich dort in dem von Ihnen **vorgegebenen Umkreis** befinden, unabhängig davon, ob Flurstücke zur dieser Fläche erfasst sind.

Hinweis: Die Groß-/Kleinschreibung ist zu beachten. Der Umkreis sollte dabei nicht zu klein gewählt werden, da sonst evtl. betroffene Flächen nicht angezeigt werden! Ist der Umkreis zu klein gewählt und es sind deshalb scheinbar keine Flächen betroffen, so erfolgt auch **keine Anzeige des Flurstücks**! Dann sollte zur Kontrolle noch mit einem größeren Umkreis recherchiert werden.

Nach der Auswahl mit is werden Ihnen zur Auswahl mehrere Flurstücke angezeigt.

Eventuell doppelte Gemarkungsnamen sind zu beachten, sie sind anhand der Flurstücks-ID oder der Gemeinde in der Anzeige zu unterscheiden.

Sie können wie bei den bisherigen GIS-Funktionen Ihre Daten mit **Übernahme aus GIS einschalten** zur weiteren Bearbeitung (z.B. Gesamtdruck) übernehmen. Die Auswahl beenden Sie mit **Übernahme aus GIS ausschalten**. In der Karte ist zu arbeiten wie oben beschrieben. Die recherchierten DSBA-Flächen werden zusätzlich zur Karte darüber als Tabelle angezeigt und können auch gedruckt werden.

Im GIS werden Ihnen zusätzlich die im Recherchegebiet vorliegenden Adressen und die Gemarkungen angeboten.

Hinweis: Alternativ kann auch die Recherche in Liegenschaften oder Recherche nach Koordinatenrechteck erfolgen oder es kann bei der Nummer 00000 die Koordinate des Flurstücks eingegeben werden und dann in Liegenschaften die Karte mit den Flurstücken und Polygonen geprüft werden.

1.5 Brunnen

	Übernah	me aus GIS ausscha	liten	Exp	ort Flächen und Pu	inkte		₩.	2	E			8	
Brunnenart	Richtung zu ALVF	Entfernung (m)	Bezeichnung	LS 110 Rechtswert	LS 110 Hochwert	LS 150 Rechtswert	LS 150 Hochwert	UTM Zo	one 32N Hochwert	UTM Zon	e 32N Rechts	swert		
1 B = Brauchwasserbrunnen	t	50	Brunnen bis 50 m	3		8						- 11		
2 H = Hausbrunnen	\$	250	Brunnen bis 250 m	4500400	5706100	4500422	5706689	5708540		708560				
3 H = Hausbrunnen	5	250	Brunnen bis 250 m	4500400	5706100	4500422	5706689	5708540		708560				
4 L = Brunnen für landw. Nutzung	NE	500	Brunnen bis 500 m											
5 N = Notbrunnen	w	250	Brunnen bis 250 m	4500500	5706200	4500522	5706789	5708644		708656				
6 O = ohne Nutzung	SW	500	Brunnen bis 500 m											
7 P = Pegel	NW	501	Brunnen über 500 m											
8 T = offentlicher	N	50	Brunnen bis 50 m	4500462	\$706154	4500484	5706743	5708596		708619				
9	N	501	Brunnen über 500 m											
Entfernung (m)	Brunnen bis 50 m			2					ine co	建了			Pegel ê	
LS 110 Rechtswert		<u>alle Koordina</u>	ten zulick tetzen					加		F			G No G Pe	lbrunner gel
UTM Zone 32N Rechtswert	[_ _			AL CE								i Bra i Bra i Ha i Ian i Ian	uchwas usbrunn dw. Nut
UTM Zone 32N Hochwert	[1-12			a nic Gemarki	ht bekar ungen
LS 150 Rechtswert								1.		S. La	al m	1	gis_scop	e.alvf
					A COLUMN TO A COLUMN TO A	CARLS IN THE REPORT OF THE REPORT OF	Contraction of the second s		THE REPORT OF A DAMAGE	and the second se	A DECEMBER OF	the second s		

Im Menü Erstbewertung Punkt 1.7.12 Brunnen erfolgt für die ausgewählte DSBA-Fläche die Darstellung der Brunnen im GIS. Zusätzlich werden auch GW-Messstellen vom FIS-Wasser und die erfassten Brunnen anderer DSBA-Flächen angezeigt.

1.6 Fehler

- Es ist unbedingt darauf zu achten, dass bei der Selektion von Flächen aus der Karte wieder die Grundeinstellung vorzunehmen ist. Siehe Punkt 1.2.1, sonst ist keine Selektion bzw. Kopplung zur Tabelle möglich bzw. man erhält nicht die richtige Anzeige. Dazu ist auch wieder das Punktthema zu aktivieren.
- Es ist nicht immer möglich, die Attribute anderer Themen im GIS anzuzeigen und die entsprechenden Legenden zu bearbeiten. Die Attribute der GW-Messstellen lassen sich aber z.B. im ALK-GIS anzeigen.(zur Zeit aber auch nicht)
- Der Stand der hinterlegten Luftbilder ist 2005, da diese genauer sind als die von 2009. Aktuelle Luftbilder können aber extra dazu geladen werden. (LAU - Luftbilder – Color-Infrarot oder -Echtfarben)
- Wird das ganze Land trotz einer anderen Auswahl angezeigt, ist eine Fläche mit falschen Koordinaten dabei.

2 ALK-GIS

1.1.1	9 Liegen	schaften für 150020	00 9 0000	0 Test Impor	t					
Pfle	ge der Dat	ten zur ALVF Teil Lieg	enschaften n	nit GIS-Anbir	ndung					
						Liegensch	aften im GIS] 🄊 👪 🛛	8
	Ifd. Nr.	Name Eigentüme	r/Besitzer	Zeitraum	Flur-Id	∠ Land	Gemarkung	Bezeichnung de	Flur/ Flurstück	Re 🔺
1					152234-006-00073/000	15	2234	Diemitz	6	45004
2					152234-007-00099/000	15	2234	Diemitz	7	45004
3		1 LAU		1234-5678			2168	Gimritz	123456789	45004
4		2 111111111111111111111	111111111111	1111-2222			2168	Gimritz	11111111111111	45004
5		6 99999999999999999999	99999999999	99999999999			2234	Diemitz	99999999999999	. 45004
6		4 123456789 123456789	123456789 12	123456789			2234	Diemitz	123456789	45004
7		5 1234567890123456789	01234567890	1234567890			2234	Diemitz	1234567980123	45004
ا ا		2		2222 2222			24.52	Cii+-		* · · ·
Ifd	Nr									
ind.							_			
Na	ne Eigentü	imer/Besitzer								
Zei	traum									
Flu	r-Id		152234-006-0	0073/000			7			
Lan	d		15							
Ger	markung		Diemitz							
Flu	r/ Flurstück	k		_						
Elu	rstück 7ähl	er	0							
110	Stock Zdill			73						
Flu	rstück Neni	ner		0						
Dat	enherkunft	t	ALK-GIS							
ALK	-Daten gep	prüft					_			

2.1 Menü Liegenschaften des Modul 1 (Erstbewertung)

Hinter dem Menü **Liegenschaften** verbirgt sich nicht nur die Tabelle mit den erfassten Flurstücken einer in der Datei schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten ausgewählten Fläche (DSBA-Fläche), sondern es kann mit dem ALK-GIS in UTM 32 N gearbeitet werden (Menü Liegenschaften im GIS).

In der Tabelle Liegenschaften werden alle Einträge zu den erfassten betroffenen oder eventuell betroffenen Flurstücken der ausgewählten DSBA-Fläche angezeigt. Es können aber nur die Daten der manuellen Eingabe in der Tabelle neu erfasst, korrigiert und

gelöscht werden. Das Löschen in der Tabelle Liegenschaften mit 🖄 ist nur zeilenweise möglich.

Hinweis: Es darf nicht nur das Löschen der Tabelleninhalte erfolgen, denn dann erscheinen im Druck Leerzeilen bei den Liegenschaften.

Eine Bearbeitung der betroffenen Flurstücke mit Datenherkunft **ALK-GIS** erfolgt nur über Menü <u>Liegenschaften im GIS</u> also anhand der hinterlegten Liegenschaftskarte bzw. beim Polygonimport oder der Bearbeitung von Polygonen oder beim Hinterlegen von neuen ALKIS-Daten.

Das **Löschen** von Flurstücken erfolgt am besten auch nur im ALK-GIS, denn dort ist auch der grafische Bezug da, außerdem können mehrere Flurstücke gemeinsam gelöscht werden. **Hinweis:** Muss auch das Polygon gelöscht werden, dann zuerst das Polygon löschen und anschließend die zugewiesenen Flurstücke.

2.2 Menü Liegenschaften im GIS



Durch Scrollen nach rechts und nach unten mittels der rechts und unten eingefügten Balken wird wieder der ganze ehemalige Bildschirm mit allen Menüs sichtbar, jetzt aber mit einer größeren Karte.



In diesem Menü werden bereits zugeordnete Liegenschaftsdaten der ausgewählten DSBA-Fläche im GIS dargestellt, neue Flurstücke mittels GIS aus dem hinterlegten ALKIS-Datenbestand hinzugefügt oder erfasste Liegenschaften aus dem Datenbestand entfernt.

Mit den Schaltfläche oder mittels Menüschalter kann die Kartenansicht vergrößert oder wieder zurückgesetzt werden.

aus- bzw.

Die Schraffur der Flurstücke kann bei Bedarf mittels Schaltfläche eingeblendet werden.

Wenn keine Koordinaten erfasst sind, erfolgt keine Öffnung einer Karte mittels Menü Liegenschaften im GIS. (Wenn Sie trotzdem ins ALK-GIS möchten, um dort zum Beispiel ein noch vorhandenes Polygon zu löschen, müssen Sie erst im Modul 1, Punkt 1.1.17 wieder Koordinaten zur DSBA-Fläche erfassen.)

Sie finden in diesem Anwendungsteil in der Ansicht eine 3-Teilung vor. Oben links auf Ihrem Bildschirm sehen Sie bereits vorhandene Liegenschaftsdaten, die aus einem Verschnitt mit den ALKIS-Daten entstanden sind oder die Sie bereits mittels GIS zugewiesen haben. Diese Daten haben in Ihrer Herkunft die Bezeichnung ALK-GIS.

Rechts oben finden Sie die manuell erfassten betroffenen Liegenschaften. Diese Daten haben in Ihrer Herkunft die Bezeichnung manuelle Eingabe. (Diese alten Daten könnten gelöscht werden, wenn die ALK-GIS-Daten geprüft und korrigiert sind. Sie können aber auch zur Sicherheit die manuelle Eingabe zusätzlich führen und alte Flurstücke oder die noch nicht im hinterlegten ALKIS-Datenbestand geführten Flurstücke erfassen, weil beim Hinterlegen neuer ALKIS-Daten auch zugeordnete Flurstücke teilweise gelöscht werden.)

Hinweis: Unten in der Karte sind die Liegenschaften aus dem Datenbestand ALK-GIS gelb dargestellt. Beim Start wird immer der Ausschnitt angezeigt, der alle zugewiesenen Flurstücke der DSBA-Fläche umfasst. Sind keine zugewiesen, wird der Ausschnitt mit dem Koordinatenmittelpunkt gezeigt. Auf ein vorhandenes Polygon wird nicht gezoomt. Es kann also sein, dass man dieses wegen seiner Größe oder Lage nicht sieht. Wenn der Mittelpunkt oder das Polygon nicht angezeigt wird, hilft es, den Maßstab zu verkleinern.

In der Karte sind weitere Themen dargestellt: ALK-Daten, Polygone der anderen DSBA-Flächen, Luftbilder, Grundwassermessstellen vom FIS Wasser, TK10 (z.Z. nicht sichtbar) und Kreise.

Im rechten unteren Teil sehen Sie Funktionen mittels derer Sie Flurstücke zuweisen oder löschen können.

Nach erfolgreicher Überprüfung und Korrektur ist im unteren Teil rechts die Schaltfläche **geprüft** zu betätigen, damit nachvollzogen werden kann, ob es die tatsächlich betroffenen oder ob es noch die evtl. betroffenen, mittels Puffer zugewiesenen Flurstücke sind.

2.2.1 Aktuelles Punktobjekt

Im ALK-GIS wird nur für das ausgewählte DSBA-Objekt ein roter Punkt (UTM 32N) angezeigt. Sind bisher keine Flurstücke erfasst, ist im GIS die Punktkoordinate in der Mitte der Ansicht, sonst kann sie auch an anderer Stelle liegen.

Wenn im FIS falsche Koordinaten erfasst sind und die Lage wäre außerhalb von Sachsen-Anhalt, wird kein Hintergrund (Luftbild) angezeigt. (z.B. wenn nicht alle Ziffern eingegeben wurden oder Rechts- und Hochwert vertauscht sind.)

Der Mittelpunkt und die Flächengröße/-Klasse (bei Typ 5 und 6) werden beim Import und bei der Korrektur eines Polygons neu bestimmt.

Hinweis: Liegt der Flächenschwerpunkt außerhalb des Polygons, muss der Mittelpunkt korrigiert werden. Bei sehr ungleichförmigen Flächen kann das der Fall sein.

H_R erfolgt das Verschieben des Mittelpunktes in das Polygon. Nach Mit Schaltfläche Aktivierung dieser Funktion wird die entsprechende Stelle innerhalb des Polygons mit der

Maus angeklickt. Es erfolgt dabei die Übernahme der Koordinaten ins FIS. Dazu kommt auch eine Meldung. Anschließend sollte diese Änderung gespeichert werden.

2.2.2 Flächenobjekte

Das Polygon der ausgewählten DSBA-Fläche ist **blau** dargestellt, die erfassten Polygone der anderen DSBA-Flächen sind rot.

Soll ein Polygon anhand der zugewiesenen Flurstücke mittels <u>ALVF-Polygon neu</u> erstellt werden oder soll es neu gezeichnet werden, muss vorher das alte Polygon gelöscht werden. Bei den Polygonen können nur die nicht betroffenen Teile abgeschnitten werden, es kann **nicht vergrößert** werden.

Hinweis: Ist ein Polygon nicht blau dargestellt, sind evtl. **keine** Flurstücke zugewiesen! Dann kann kein Löschen erfolgen. Bevor automatisch ein Polygon neu erstellt werden kann, **müssen** Flurstücke zugewiesen sein!

Polygone können **als Shape** (LS 110 und UTM 32N) importiert und exportiert werden (Austauschformat für andere GIS-Systeme). Vorhandene Polygone werden beim Import **überschrieben**.

Gelöscht werden können die Polygone aber **nur** im ALK-GIS und **nicht** durch den Import von Polygonen. (In den zu importierenden Daten muss aber auch gelöscht werden!)

Beim Neuerstellen, beim Import und bei der Korrektur von Polygonen werden die Flurstücke, die Flächengröße, Flächenklasse und die Mittelpunktskoordinaten neu zugewiesen.

2.2.3 ALKIS-Daten / Protokoll zur Übernahme neuer ALK

Die Automatische Liegenschaftskarte wird viertel- bis halbjährlich aktualisiert. Flurstücke, die noch nicht oder nicht mehr im hinterlegten ALKIS geführt sind, können nur als **Manuelle Eingabe** in der Liegenschaftstabelle geführt werden.

Die betroffenen Flurstücke der ausgewählten DSBA-Fläche sind gelb dargestellt.

Im Menü **Protokoll zur Übernahme neuer ALK** des Menüs **Import** (Pkt. 1.8.3 Arbeitsanleitung Teil 1) werden die Flächen aufgeführt, für die es bei der Übernahme der neuen ALKIS-Daten Änderungen bzgl. der Flurstücke gab.

Import aus Erfassungsbogen Teil 1 Import aus Erfassungsbogen (tabell. Anga Protokoll zur Übernahme neuer ALK

In der Übersicht ist unter Bemerkungen ersichtlich, wie viele betroffene Flurstücke es bei der alten ALK waren und wie viele es jetzt mit der neuen ALK sind.

Sie können in der Übersicht die Daten Ihres Kreises mit durch Doppelklick auf die Spaltenüberschrift sortieren. Vielleicht ist es zweckmäßig im ALK-GIS zunächst die Flächen zu kontrollieren, die bereits geprüft waren.

Pro Pro	tokoll zur Übernahme neuer ALK tokoll zur Übernahme neuer ALK					
Gen	einde		Ifd.Nr.			
Obje	ktspezifikation	•				
	Bemerkung	Kennziffer (Gemeind	Kennziffer (Objektspezifikation)	Kennziffer (Ifd.Nr)	Ortsübliche Bezeichnung	Prüfstatus $ abla$ ALK-Daten
6	Vorher 55 FLUR_ID, Nachher 51 FLUR_ID	15002000	5	00295	Kfz-Werkstatt	\checkmark
7	Vorher 6 FLUR_ID, Nachher 8 FLUR_ID	15087386	0	00421	Siloanlage gegenüber eh. Sportplatz	\checkmark
8	Vorher 6 FLUR_ID, Nachher 9 FLUR_ID	15087130	0	06853	Polleben, Schweinestall	\checkmark
9	Vorher 1 FLUR_ID, Nachher 3 FLUR_ID	15087220	0	06821	Silageanlage	\checkmark
10	Vorher 4 FLUR_ID, Nachher 4 FLUR_ID, aber u	15088195	5	20282	Anlagen d.LPG(T)Sietzsch in Reußen	\checkmark
11	Vorher 15 FLUR_ID, Nachher 17 FLUR_ID	15087386	0	06462	LPG Tankstelle	\checkmark
12	Vorher 5 FLUR_ID, Nachher 6 FLUR_ID	15083411	5	45297	Agrargenossenschaft Tankstelle	\checkmark
13	Vorher 1 FLUR_ID, Nachher 2 FLUR_ID	15002000	0	01392	Angersdorfer Teich	\checkmark
14	Vorher 2 FLUR_ID, Nachher 3 FLUR_ID	15085055	4	30251	Börnecker Kippe	\checkmark
15	Vorher 1 FLUR_ID, Nachher 4 FLUR_ID	15087130	0	00414	wilde Kippe in der Galgenschlucht	\checkmark
16	Vorher 103 FLUR_ID, Nachher 103 FLUR_ID, ab	15088150	0	22011	ehem. Braunkohlenabbau "Delbrück"	\checkmark

(Zur Kontrolle bei neuen ALKIS-Daten können zusätzlich geprüfte Flurstücke im Menü Liegenschaften manuell geführt werden, damit nachvollzogen werden kann, welche Flurstücke bei den bisher hinterlegten ALKIS-Daten zugewiesen waren bzw. schon geprüft sind.)

2.2.4 Verfügbare Themen



In der Themenübersicht können Sie die Themen durch Anklicken aktivieren, damit mit dem aktiven Thema Aktionen durchgeführt werden können

(z.B. Anzeigen der Objektinformationen mit Symbol (2.B. Anzeigen der Objektinformationen der Objektinf

Durch Häkchen setzen können die Themen angezeigt oder auch ausgeschaltet werden.

Durch Verschieben der Themen nach oben oder unten, können Sie die Themen überlagern. Nur die ausgewählten Flurstücke und das aktuelle Polygon können nicht überlagert werden. Die Schraffur der ausgewählten

Flurstücke kann bei Bedarf mittels ausgeblendet werden. Dann wird nur der gelbe Umriss angezeigt.

Die Luftbilder stammen aus der Befliegung 2005 (die Karten sind genauer als die der Befliegung von 2009).

Die Topografische Karte **DTK 10** (z.Z. nicht verfügbar) und das Thema **Kreise** müssen bei Bedarf zugeschaltet werden.

2.2.5 Tabellarische Anzeige Liegenschaften aus GIS



In der **linken** Tabelle werden Ihnen die Liegenschaften angezeigt, die über einen Verschnitt des Rechts- und Hochwertes (bzw. der Polygone) der DSBA-Fläche mit den ALK-Daten entstanden sind oder die bereits von Ihnen, beim Import oder beim Erstellen eines neuen Polygons zugewiesen worden sind.

Klicken Sie einen Datensatz in der Tabelle an, so wird Ihnen in der GIS-Darstellung diese Liegenschaft rot schraffiert angezeigt und umgekehrt. (Wurde ein bestimmter Maßstab von Ihnen gewählt, bleibt dieser aber erhalten.)

Sollte in der Tabelle kein Datensatz vorhanden sein (neue DSBA-Fläche oder kein Ergebnis des Verschnittes), müssen anhand der Karte die Liegenschaften zum aktuellem Rechts- und

Hochwert mittels ausgewählt werden bzw. werden sie beim Erstellen oder Import eines Polygons neu zugewiesen.

Hinweis: Haben Sie alle Flurstücke gelöscht, ist das betroffene Polygon nicht mehr zugeordnet. Erst nach dem Zuweisen neuer Flurstücke wird es wieder zugeordnet und erst dann kann es auch wieder gelöscht werden, damit ein neues Polygon anhand der neu zugewiesenen Flurstücke gebildet werden kann.

2.2.5.1 Löschen von Flurstücken

Sie können in der Tabelle einen Datensatz zur Bearbeitung auswählen, indem Sie im Feld **Auswahl** durch **Doppelklick** einen Haken setzen. Anschließend erfolgt das Löschen des

Datensatzes mit Well. Durch Doppelklick wird die Auswahl für einen Datensatz zurückgesetzt.

Sie können aber auch die Auswahl für alle Datensätze setzen bzw. zurücksetzen und alle löschen. Dafür finden Sie rechts auf Ihrem Bildschirm entsprechende Funktionen.

Auswahl GIS	
	alles setzen
	alles löschen
	zurücksetzen

Sollen mehrere Datensätze mit **Auswahl GIS alles löschen** gelöscht werden, muss nach der Auswahl jeder Datensatzes gespeichert werden!

Achten Sie bitte darauf, dass dann beim **Löschen** wirklich alle ausgewählten Datensätze gelöscht werden und nicht nur der zuletzt ausgewählte Satz.

Ist das Polygon nach dem Löschen der Flurstücke nicht mehr sichtbar, muss der Maßstab geändert werden.

Hinweis: Sollen alle Flurstücke und das Polygon gelöscht werden, muss das Polygon zuerst gelöscht werden!

2.2.5.2 Zuweisen von Flurstücken

Liegenschaft einfügen aus
GIS-Selektion
Datenbestand

Zunächst muss die Schaltfläche zur **Selektion** aktiviert werden. Nach dem Anklicken des Flurstücks im GIS erfolgt dann mit Funktion Liegenschaft einfügen aus GIS-Selektion die Eintragung in die Liegenschaftstabelle mit Eintragung ALK-GIS.

Das Menü ist solange nicht aktiv, bis Sie eine Liegenschaft im GIS mittels Klick oder Mehrfachselektion durch Ziehen eines Rechtecks ausgewählt haben. Ist die Funktion aktiv, werden die selektierten Liegenschaften aus dem Datenbestand **ALK-GIS** eingefügt.

Abschließend muss mit 🛄 gespeichert werden.

Die Zuweisung von Flurstücken erfolgt auch, wenn Sie ein Polygon neu zeichnen, korrigieren oder importieren.

Die Funktion Liegenschaft einfügen aus Datenbestand realisiert das Einfügen einer Liegenschaft aus dem ALK-Datenbestand. Beachten Sie bitte, dass Sie hier nur die Liegenschaften angeboten bekommen, die im ALK-Datenbestand erfasst sind. Sie können nach Gemarkung, Flur und Flurstück suchen bzw. sich einen Überblick verschaffen, welche Flurstücke in diesem ALK-Bestand vorhanden sind. Sie können auch Gemarkungen bzw. Flurstücke anderer Gemeinden anzeigen lassen und auswählen.

L F	iege fleg	nschaften im GIS fü e der Daten zur ALVI	ir 150913 F Teil Liege	75 9 00000 enschaften Gl	Testsatz - MVL GmbH Schwedt (WB) S-Anbindung	
	Gema	arkung				11 A
	Flur					
	Flurst	tück				
	weite Geme	ere einde				
		FLST_ID	1	GKN	Bezeichnung der Gemarkung /	
	1	151510-001-00001/000		15091375	Griebo	
	2	151510-001-00002/000		15091375	Griebo	
	з	151510-001-00003/000		15091375	Griebo	
	4	151510-001-00004/000		15091375	Griebo	

Das Feld **Name Eigentümer/Besitzer** können Sie mittels **kopieren und einfügen** aus dem Datenbestand **Liegenschaften aus manueller Eingabe** füllen.

Abschließend muss mit espeichert werden.

Flurstücke, die noch nicht oder nicht mehr im hinterlegten ALK-Datenbestand sind, können nur als manuelle Eingabe erfasst werden!

Hinweis: Beachten Sie, dass diese von Ihnen zugewiesenen Flurstücke evtl. wieder aktualisiert werden, wenn Sie Polygone importieren oder korrigieren bzw. wenn neue ALKIS-Daten im FIS Bodenschutz hinterlegt werden.

2.2.6 Tabellarische Anzeige Liegenschaften aus manueller Eingabe

	Name Eigentümer/Besitzer	Flur	Auswahl	
1	Testperson	5// 79/0		

Rechts werden Ihnen die Liegenschaften angezeigt, die Sie bereits manuell zur DSBA-Fläche eingegeben haben.

Sie können in der Tabelle einzelne Datensätze zur Bearbeitung auswählen, indem Sie im Feld **Auswahl** durch Doppelklick einen Haken setzen oder wenn ein Haken vorhanden ist, ihn wieder zurücksetzen.

Sie können auch die Auswahl für **alle Datensätze** setzen bzw. zurücksetzen. Dafür finden Sie rechts auf Ihrem Bildschirm entsprechende Funktionen.

Auswahl man. Eingabe						
	alles setzen					
	alles löschen					
	zurücksetzen					

Achten Sie bitte darauf, dass beim Löschen wirklich alle ausgewählten Datensätze gelöscht werden und nicht nur der zuletzt ausgewählte. Jede Auswahl muss gespeichert werden!

2.3 Arbeit mit Polygonen im ALK-GIS

2.3.1 Löschen eines Polygons

Ist ein Polygon falsch erfasst und es soll ein neues erstellt werden, muss vorher das

Löschen des alten blauen aktuellen Polygons im ALK-GIS mit Symbol Level erfolgen.

Anschließend muss das Löschen mit bei gespeichert werden.

Hinweis: Das Löschen der Flurstücke darf nicht vorher erfolgen!

Evtl. müssen sonst die neuen Flurstücke zugewiesen werden, danach kann das Löschen des alten Polygons noch erfolgen. Es kann aber sein, dass es nicht mehr im neuen Ausschnitt angezeigt wird.

2.3.2 Erzeugen eines neuen Polygons anhand von Flurstücken

Wenn kein Polygon erfasst ist, kann anhand der **zugewiesenen Flurstücke** mit Schaltfläche <u>ALVF-Polygon neu</u> ein entsprechendes **blaues** Polygon für die ausgewählte DSBA-Fläche gebildet werden. (Es werden auch getrennte Polygone erstellt, wenn die betroffenen Flurstücken getrennt voneinander liegen.)

Hinweise: Sind keine Flurstücke zugewiesen, darf diese Schaltfläche nicht bedient werden!

2.3.3 Zeichnen eines neuen Polygons

Mit Symbol kann **unabhängig vom Flurstück** ein Polygon gezeichnet werden. Es

kann dann mit um den Mittelpunkt ein **Rechteck oder Kreis** mit der Maus gezogen werden. (z.B. wenn an der betroffenen Stelle keine Flurstücke vorhanden sind)

G

Mit kann ein Polygon anhand des Luftbildes frei gezeichnet werden. Das Zeichnen wird mit einem **Doppelklick** der linken Maustaste beendet. Das neue Polygon muss gespeichert werden.

Hinweis: Das Polygon darf dabei nicht ganz geschlossen werden!

Die betroffenen Flurstücke werden dabei zugeordnet. Wenn sie noch nicht in der Tabelle (Liegenschaften aus GIS) sichtbar sind, können sie mit **<F5>** angezeigt werden, sonst sind sie nach dem erneuten Öffnen des Fensters eingetragen. Der Mittelpunkt wird entsprechend verschoben.

2.3.4 Korrektur eines Polygons

Wenn das oder die zugewiesenen Flurstücke nicht vollständig betroffen sind, erfolgt mit

Schaltfläche die Korrektur des Polygons durch Abtrennen der nicht betroffenen Teile der Flurstücke.

- Es wird dazu ein Polygonzug (hier grün) gebildet, der den abzuschneidenden Teil des zu korrigierenden Polygons einschließt. Das Zeichnen des Polygons erfolgt durch Klicken mit der linken Maustaste an den Stellen, wo sich die Richtung des Polygonzuges ändert. Der Polygonzug wird mit Doppelklick abgeschlossen noch bevor der Polygonzug vollständig geschlossen ist. Das verbleibende korrigierte Polygon wird grün gezeichnet.
- Die Änderung muss mit egspeichert werden. Das Polygon wird blau. Die Korrektur kann aber nur, wenn noch nicht gespeichert wurde, mit rückgängig gemacht werden.

Auf diese Weise kann ein fast völlig neues Polygon entstehen.

Hinweis: Ein Polygon kann nicht vergrößert werden. Nach dem Löschen sollte anhand der betroffenen Flurstücke ein neues Polygon gebildet werden.

Mit kann die Ansicht im GIS-Fenster zur Bearbeitung von Polygonen auch vergrößert oder wieder zurückgesetzt werden. (Zoomen)

Beispiel für die Korrektur eines Polygons:



Mittels Korrekturpolygon wird der nicht betroffene Teil abgeschnitten:

Nach dem Abschluss mit Doppelklick erscheint die Restfläche grün:



Nach dem Speichern erscheint das verbleibende korrigierte Restpolygon blau:



2.4 Druck im ALK-GIS

ا 🖨

(links über der Karte) beginnt mit

Der	Druck	im	ALK-GIS	mit	Schaltfläche	
folge	endem E	Eing	abefenste	r:		

STRUCKEN - Microsoft Internet Explorer von	
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?	
Titel:	<u>^</u>
Format: PDF	
Papiergröße: A4	
Ausrichtung: Hochformat	
Druckqualität: mittel	
Bearbeiter:]
🗹 Legende drucken 🛛 🗹 mit Copyright	
Druckseite Abbrechen	
	T
Sokales Intranet	00% • <i>//</i> .

Ergänzen Sie bitte die fehlenden Angaben und wählen Sie die anderen Parameter entsprechend Ihres Bedarfs.

2.5 Import/Export von Polygonen

Im Menü **Import/Export ALVF Polygone** des FIS Bodenschutz können Polygone als **Shape-Dateien** (DBF, SHP, SHX und PRJ) im LS 110 und UTM 32N importiert und exportiert werden. (Die beim Export gebildete PRJ für UTM32 kann evtl. Probleme im ARGIS bereiten, deshalb am besten austauschen. Es erfolgt beim Import keine Abfrage nach dem Lagestatus, dieser wird anhand der PRJ-Datei erkannt.



2.5.1 Import von Polygonen ins ALK-GIS

Feld auswählen	
SO_REGNR	▼ SO_REGNR
SO_GEMEINDE	X
🗸 ок	X Abbrechen

Der Import der Polygone kann anhand der internen Nummer **SO_REGNR** (dafür das Häkchen setzen!) durchgeführt werden. Sie müssen nur das entsprechende Datenfeld Ihres Shapes (DBF, SHP, SHX und PRJ) für die interne Nummer vom FIS Bodenschutz zuweisen.

🔲 Feld auswählen	
- OK .	X Abbrechen

Wird das Häkchen bei **SO_REGNR** entfernt, dann öffnet sich das andere Menü für den Import der Polygone anhand der **laufenden Nummer** und der **Gemeinde**. Sie müssen dafür die entsprechenden Datenfelder des Shapes zuweisen. Die importierten Daten werden in einer Tabelle aufgelistet und nicht importierte Flächen werden gekennzeichnet (z.B. Datensätze mit doppelter Nummer oder wenn die Nummer bisher nicht im FIS vorhanden ist oder wenn ein Geometriefehler vorliegt)

Impo	ortverlauf				H				
Beme	erkung								
	Kennziffer ktspezifikation)	A Kennziffer ∕ (Ifd.Nr)	Ortsübliche Bezeichnung 🛛 🖊	Bemerkung					
1		00000	Test Import	Ungültige Geometrie. Weniger als drei Punkte					
2		00000	Test Import	Gehört nicht in Ihre Zuständigkeitskreis.					
З		00000	X0000X	Gehört nicht in Ihre Zuständigkeitskreis.					
4		00000	Test für Klassen	Gehört nicht in Ihre Zuständigkeitskreis.					
5		00000	1234567890123456789012345678901234	Gehört nicht in Ihre Zuständigkeitskreis.					
6		00000	Test für Klassen in Jerichower Land	Gehört nicht in Ihre Zuständigkeitskreis.					
7		00000	Test Import	Gehört nicht in Ihre Zuständigkeitskreis.					

Sie können die kompletten GIS-Daten für den Kreis importieren. Sie können aber auch die GIS-Daten nur für einzelne Flächen übernehmen, wenn sich in der Shape-Datei nur diese Flächen befinden.

Hinweis: Vor einem Import der Polygone sollten zur Sicherheit die erfassten Polygone exportiert werden. Beim Import werden aber keine Polygone gelöscht, sie können nur neue importieren und alte überschreiben. Es werden beim Import keine Felder aus der Shape-Datei übernommen. Die Koordinaten und die Flächengröße werden im FIS neu berechnet, gegebenenfalls wird die Flächenklasse (Typ 5 und 6) korrigiert. (Die formale Erstbewertung muss aber nach dem Import noch durchgeführt werden). Die Flurstücke werden beim Import neu zugewiesen.

Beim Import einzelner Polygone sollte kontrolliert werden, ob die berechneten Koordinaten

tatsächlich innerhalb der Fläche liegen. Mit Schaltfläche Können Sie ins Polygon geschoben werden.

Der Import kann auch ohne Koordinatenkorrektur erfolgen, falls im FIS sonst viele DSBA-Flächen mit Koordinaten wieder außerhalb liegen, die bereits korrigiert worden sind.

(Zum vierteljährlichen GIS-Abgleich im LAU erfolgt eine Prüfung, ob alle Punkte innerhalb der Polygone liegen)

2.5.2 Export der DSBA-Flächen als Shape-Dateien

Expo Exp	ort ALVF Polyg ort ALVF Polyg	gone							
Gen	neinde-Nr.			in Be	trieb			Export Flächen	
Art		Suche nach mehreren Arten -> Eingabe mit Leerzeichen trennen! (z.8. 0.4) Export Punkt							
lfd Zust	Nr. and	00000	Prüfstatus	⊙ all	les O unge	eprüft C g	eprüft	Export Flächen und Punkte	
Zust	and (Text)				•				
	ALVF- Datensatz- Nummer	Kennziffer / Kennziffer (Objekt-/ z- (GemeindeNr.) spezifikation) r		Kennziffer / (Ifd.Nr)	er – 14 stellige Bearb Kennziffer tungss		Letzte Eintragung (Datum)	Ortsübliche Bezeichnung	
1	27897	15001000	9	00000	15001000900000	4	03.03.2012	Testsatz - MVL GmbH Schwedt (DE)	
2	3702466	15003000	9	00000	15003000900000			Austausch MD	
3	3700001	15081440	9	00000	15081440900000			Austausch SAW	
4	3702468	15082005	9	00000	15082005900000		03.03.2011	Testsatz - MVL GmbH Schwedt (ABI)	
5	27902	15083298	9	00000	15083298900000			Austausch BÖ	
6	2560005	15084341	9	00000	15084341900000			Austausch BLK	

Die erfassten Polygone und Punkte der DSBA-Flächen können entsprechend Ihrer Auswahl

für den Kreis exportiert werden. Die Auswahl wird mit Schaltfläche 🔛 bestätigt. Die Auswahl ist möglich nach

- Objektspezifikation,
- Gemeinde,
- laufender Nummer,
- Prüfstatus geprüft oder ungeprüft,
- in Betrieb (N= Brachflächen) oder
- Zustand (Feld aus Typ und BS).

Der Export der Polygone als Shape erfolgt dann mit **Export Flächen** mit den vorausgewählten angezeigten Feldern.

Der Export sollte bei großen Datenmengen ins Verzeichnis y:\uis_dat_2000\...erfolgen.

Bei der Auswahl ist zu beachten, dass alle ausgewählten DSBA-Flächen angezeigt werden, auch wenn kein Polygon vorhanden ist.

Punkte- und Flächenexport kann auch gemeinsam erfolgen. Dafür ist jeweils ein neuer Name (erst für das Flächen- und anschließend für das Punktshape) zu vergeben.

Hinweis: Aus dem persönlichen Ordner Y:\uis_dat_2000\...unter **Eigene Dateien** müssen alle **vier** Shapedateien (DBF, SHP, SHX und PRJ) kopiert werden!

Vierteljährlich werden alle Flächen und Punkte beim GIS-Abgleich exportiert (DSBA_A und DSBA_F). Für das Raumordnungskataster (ROK) werden aber vierteljährlich nur die Daten mit Typ 3, 7 und 8 (AL_SBV_P und AL_SBV_F - nur die bestätigten Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen bereitgestellt.)

Der separate Export von Punktobjekten erfolgt mittels **Export Punkte**. (Auch vom angebundenen **ArcView-Projekt** kann ein Punkt-Shape mit mehreren vorgegebenen Datenfeldern exportiert werden, aber zur Zeit nur im LS110.)

Auch nach einer vorgenommenen Recherche mit GIS-Anbindung **Ansicht und GIS** kann mit **Export Flächen und Punkte** der Export als Punkt- und Flächenshape erfolgen.

Außerdem kann aus dem UIS-Menü **Report Builder** der Export von Punktshapes erfolgen. Bei der Auswahl beliebiger Datenfelder müssen dabei die Koordinaten mit ausgewählt werden. Es können dabei auch Punkt-Shapes im LS 150 erzeugt werden, wenn die Koordinaten-LS150 verwendet werden.

(Beim Export als Shape-Datei werden nur Datensätze mit Koordinaten exportiert, aber bei MDB- und XLS-Datei auch Datensätze mit fehlenden Koordinaten. Diese Punkte liegen dann in der linken unteren Ecke in der GIS-Darstellung.)

Wird eine XLS oder MDB-Datei mit Koordinaten exportiert, so kann sie über Export als TXT-Datei als Tabelle verbunden und als Ereignisthema ins GIS geladen werden.

2.6 Fehler

- Sie können das Menü <u>Liegenschaften im GIS</u> nicht öffnen.
 →Es sind keine Koordinaten erfasst.
- Das ALK-GIS kann nicht geöffnet werden und es erscheint eine Fehlermeldung.
 →Versuchen Sie es erneut, meist klappt es bei der Wiederholung oder verwenden Sie das andere Menü dafür!
- Es kann kein neues Polygon erstellt werden.
 →Evtl. wurde das alte Polygon noch nicht richtig gelöscht und ein leerer GIS-Datensatz blieb zurück. Dieser ist zu löschen (oder vorher mit einem anderen Polygon zu überschreiben).

→Es sollte nach jeder Korrektur bzw. nach jedem Löschen gespeichert werden!
 →Eventuell wurden schon die Koordinaten von Hand geändert und das Polygon wird deshalb nicht im Ausschnitt angezeigt.

→Eine Kontrolle ist durch Ändern des Maßstabes möglich.

- Es wird ein Punkt angezeigt, aber keine anderen Themen.
 →Die Koordinaten sind nicht 7stellig bzw. 6stellig (RW-UTM32) oder Hochwert und Rechtswert sind vertauscht.
- Es werden im Protokoll zu Liegenschaften Leerzeilen gedruckt.
 →Es wurde nur der Inhalt der Zeilen gelöscht und nicht der Datensatz.
- Es sind nach dem Polygonimport mehr Flurstücke ausgewiesen als tatsächlich zutreffen.
 →Das Polygon muss vor dem nächsten Polygonimport korrigiert werden.
- Beim Import von Polygonen wird ein Polygon wegen Geometriefehler abgelehnt.
 →Polygon neu erstellen oder im LAU bereinigen lassen.
- Eine Fläche lässt sich nicht löschen.
 →Wenn das Polygon rot ist, kann durch den Import einer neuen Fläche das Polygon überschrieben werden. Dann kann das Löschen erfolgen.
 →Wenn das Polygon grün ist, sollte noch einmal ein Flurstück zugewiesen werden, das dann nach dem Löschen des Polygons gelöscht werden kann.
- Werden nach der Korrektur oder nach dem Erstellen von Polygonen nicht die aktuellen betroffenen Flurstücke angezeigt, hilft <F5>. Nach dem Schließen und erneutem Öffnen des ALK-GIS sind die aktuellen Polygone vorhanden.
- Das ausgewählte Flurstück/Polygon wird nicht angezeigt.
 →Änderung des Maßstabes erforderlich.

Hinweis:

Übungen zum ALK–GIS sollten mit Nummer 00000 oder 99999 des Kreises durchgeführt werden, damit keine richtigen Daten zerstört werden!

(Nach dem Polygon- oder Punktexport müssen diese Datensätze der Fläche 00000/99999 aus dem Shape gelöscht werden)

Die Nr. 99999 kann auch wieder als neue Nummer überschrieben werden, damit die Statistik letzte Kreisnummer verwendet werden kann.

3 Karten im Menü UIS im Überblick

3.1 Submenü Altlastverdächtige Flächen pro Kreis + GIS

Die Karte Altlasten, altlastverdächtige Flächen, schädliche Bodenveränderungen und Verdachtsflächen in Sachsen-Anhalt zeigt den Flächenanteil der erfassten Objekte (Typ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) je Kreisfläche (also keine archivierten Flächen und keine Teilflächen).

Im Menü Altlastverdächtige Flächen pro Kreis + GIS kann durch Anklicken in der Tabelle der Kreis ausgewählt werden und es wird in der Karte der Kreis ebenfalls ausgewählt. Die

Altlastverdächtige Flächen pro Kreis + GIS Altlastverdächtige Flächen pro Kreis + GIS ∠ Gesamtfläche in ٩ Kreis 65 ۹. 0 Altmarkkreis Salzwedel 104.159.929 🔽 erfasste Flächen 📥 Anhalt-Bitterfeld 73.001.263 2 - 4 % Börde 149.652.755 5 - 10 % Burgenlandkreis 57.007.112 11 - 13 % Dessau-Roßlau, Stadt 30,152,417 Halle (Saale), Stadt 15 775 554 🔽 Kreis Harz 36 123 765 Altmarkkre: Jerichower Land 174.395.666 Anhalt-Bit Magdeburg, Landeshau... 12,462,428 Börde Mansfeld-Südharz 35.206.600 Burgenland 70.543.125 Saalekreis Dessau-Roβ Salzlandkreis 47.134.134 Halle (Saaj Stendal 290.754.267 Harz Wittenberg 90.357.291 Jenichower 58.777 Magdeburg, Mansfeld-Si Saalekreis Salzlandkr€ Stendal ____ Wittenberg Luftbilder • i ▲ 王 A 1: 1745399 Länge 麗 自 숲 🐼 Gesamtauswahl geogr. tbewertung

gesamte Landesansicht erhält man durch Klick in die Mitte der Schaltfläche

Im unteren Menü kann mit Schaltfläche

Die Legende zur Darstellung kann mit 📃 (rechts unten) dazu geladen werden.

Mit Schaltfläche können die Kreise in der Karte ausgewählt werden und die Flächengröße der Kreise wird eingeblendet. Dazu muss das Kreisthema aktiv sein.

Mit der Schaltfläche Erechts oben wird die **Tabelle** mit der Karte gedruckt.

3.2 Submenü Potenzielle Brachflächen pro Gemeinde + GIS

Die Karte **Potenzielle Brachflächen nach Informationen aus der Datei schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten in Sachsen-Anhalt** zeigt den Flächenanteil der erfassten potenziellen Brachflächen je Gemeindefläche.

Potenzielle Brachflächen sind Flächen, die nicht genutzt werden (in der Datei "in Betrieb"= nein) und deshalb für eine Nachnutzung zur Verfügung stehen könnten.

Im Katalog über der Tabelle kann die Gemeinde ausgewählt werden, ebenso durch Anklicken in der Tabelle.



Im unteren Menü kann mit Schaltfläche Lee die angezeigte Karte gedruckt werden.

Die Legende zur Darstellung kann mit 🛄 (rechts unten) dazu geladen werden.

Mit Schaltfläche können die Gemeinden in der Karte ausgewählt werden und ihre Flächenangaben werden dargestellt.

Mit der Schaltfläche er rechts oben wird die **Tabelle** mit Brachflächen je Gemeinde gedruckt.

3.3 Submenü Multi-GIS

Im Multi-GIS können verschiedene Themen aus dem UIS angezeigt werden. Vom FIS Bodenschutz sind das die Themen Altlastverdachtsflächen (DSBA), Chem. Analytik und Brunnen.

Mit Schaltfläche **Start** ist das Zurücksetzen des Mulit-GIS möglich, das heißt alle ausgewählten Karten werden gelöscht und die Auswahl wird rückgängig gemacht.

Multi-GIS											
Einleitungsmessstellen	Gewässe	rgüte (Fliessgewässer)	Gewäss	ergüte (Standgewäs	ser) Í Gev	vässergüte (Grundwass	er) Í Ar	lagen am Gewä	isser Í (Deiche	Schöpfwerke
Wasserkraftpoten	tial	Wehre	W	asserrechte	Bi	mSch-Anlagen		Brunnen	1	Chem. A	Analytik
Start .		Itlastenverdachtsflächer		Grundwas	ser	Abwasser		Wass	erversor	gungsan	lagen
MultiGis zurückse	tzen]									

inieit	tungsmessstelle	n Gei	wässergüti	e (Fliessgewässer) Gewä	ssergüte (Star	idgewässer)	Gewässergüte (Grundwasser) A	lagen am Gewässer Deiche Schöpfwerke	X.778185 V.6644790	
	wasserkrampot	ential	Airian	wenre tenverdachtsfächen	wasserrechte		Bimsch-Anlage	in	runnen Chem. Analytik	all and a state	O BOA-Fractient not
	Start				0	runowasser		energy ci	wasserversorgungsansagen		
eme	inde-Nr.			L			art L		[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	A REAL PROPERTY AND	Gemarkungen
d.Nr.				00000							gis_scope.alvf
	10222								6		144
rtsut	thouse										Luftbilder
										a have been a start and a start	
	Gemeinde-Nr. /	Art /	Ifd.Nr. /	Ortsübliche Bezeichnung	Rechtswert	Hochwert	UTM Zone 32 N Hochwert	UTM Zone 32 N Rechtswert			
1	15001000	9	00000	Testsatz - MVL GmbH Sch	4522974	5733895	5737243	729978			
2	15002000	9	00000	Test Import	4500462	\$706154	5708596	708619			
3	15003000	9	00000	Austausch MD	4474919	5775781	5777117	680232		LAND BOOK AND AND A SAME	
4	15081105	9	00000	Austausch SAW	4431166	5847842	5847292	633533			
5	15082005	9	00000	Testsatz - MVL GmbH Sch	4510950	\$729610	5732466	718138		CERCIT CONTRACTOR	
6	15083298	9	00000	Austausch 80	4462244	5788376	5789177	657048			5
7	15084341	9	00000	Austausch BLK	4488323	5668332	5670306	698035		and a serie of the set of the set	
8	15085227	9	00000	Austausch HZ	4423441	5753121	5752357	629740			
9	15086005	9	00000	Austausch JL 04/2008	4481452	5779660	5781263	686599		THE DOUGH AND A LARGE STATES	4
10	15087275	9	00000	Austausch MSH	4464476	5714716	5715676	672311		A Passed of Association and Association	5
11	15088355	9	00000	Testsatz - MVL GmbH Sch	4493736	5704734	5706902	701956			1
12	15089005	9	00000	LMBV (SUK) - 16 Flächen	4454031	5741695	5742202	650768			5
13	15090245	9	00000	Austausch-SDL	4501274	5847487	5849859	703590			
14	15091375	9	00000	Testsatz - MVL GmbH Sch	4547654	5743544	5747902	754248			

Bei Altlastverdachtsflächen ist die Auswahl wie bei der Gesamtauswahl. Eine Auswahl anhand der Gemarkung ist aber nicht möglich, aber die Gemarkung kann in der Karte angezeigt werden. Mit Schaltfläche 📝 können die Beschriftungsfelder ausgewählt werden und mit 💽 wird die Darstellung in der Karte aktiviert. Weitere zusätzliche Themen, außer die im Menü verfügbaren, können nicht hinzugefügt werden.

4 GIS-Abgleich mit GIS-Anbindung ArcView

Diese Anbindung soll evtl. durch eine Anbindung zu ArcGIS ersetzt werden (Studie). Das Programm ArcView wird nicht mehr von ESRI gepflegt und es werden von ArcView auch keine PRJ-Daten erstellt. Die Möglichkeit WMS- und WMF-Dienste einzubinden besteht nicht.

Die Übergabe an ArcView erübrigt sich eigentlich auch, da mit dem Reportgenerator und mit Menü **Export ALVF-Polygone** ebenfalls Shape-Dateien erstellt werden können. Alternativ zu ArcView kann mit der freien Software QGIS mit den Shape-Dateien gearbeitet werden.

Die bereitgestellten Projekte benötigen zur Darstellung Themen im LS110 (im LAU wird aber UTM 32N verwendet).

In dieser Anleitung werden die wichtigsten Funktionen von ArcView zur Nutzung der Schnittstelle **ScopeView** mit dem Projekt

k:\Boden_für_fis\kreisprojekte_neu\alvf_ls_110_neu_kurz.apr

(ehemals alvf_LS_110_XXX.apr) erläutert.

Dieses Projekt wird auch noch für den GIS-Abgleich zur Erstellung der DSBA_P verwendet.

Die Kreisprojekte befinden sich auf Laufwerk K:\ im Verzeichnis K:\boden_für_fis\kreisprojekte\neu und werden von dort geöffnet. Nach dem Öffnen sollten sie in Ihrem persönlichen Verzeichnis auf Y:\UIS_DAT_2000\... gespeichert werden, damit dort gearbeitet wird. Sie können Sie später auch von dort mit Ihren Einstellungen öffnen.

Punktthema - ALVF (P) bzw. DSBA (P) (auch noch LS110):

Bei **jedem** Start von ArcView mit dem bereitgestellten Projekt werden **alle** Koordinaten neu geladen, sodass immer ein aktuelles **Punkte-Scope** (von ScopeView erstelltes Thema aus dem FIS Bodenschutz) zur Verfügung steht.

Hinweis: Wenn Sie parallel im FIS Bodenschutz Koordinaten ändern, müssen Sie das Projekt erst schließen und neu öffnen, damit die Änderungen, die Sie im FIS vorgenommen haben, auch wirksam werden.

Im Shape sind auch die Objekte ohne Koordinaten vorhanden und nach Ihnen kann recherchiert werden, sie werden aber nicht angezeigt.

(Bei der Arbeit mit dem **ALK-GIS** im FIS-Bodenschutz wird immer nur die Punktkoordinate der ausgewählten Fläche angezeigt.

Wenn Sie im UIS mittels Menü **Recherche** ein Punktthema als **Shape** exportieren, werden nur Objekte mit Koordinaten exportiert. Die Punktkoordinaten können aber auch als MDB oder XLS exportiert werden, dann sind die Flächen ohne Koordinate ebenfalls vorhanden)

Flächenthema - ALVF (F) bzw. DSBA(F) (auch noch LS110):

Die Flächen sind nur so aktuell wie nach dem letzten GIS-Abgleich im LAU, also bei Koordinatenänderungen kann es vorkommen, dass die Punkte außerhalb der dazugehörigen Fläche liegen. Erst nach dem vierteljährlichen GIS-Abgleich im LAU (oder bei Bedarf öfter) werden die aktuellen Polygone aus dem FIS-Bodenschutz übernommen. Es werden also im ArcView-Projekt **nicht die aktuellen** Polygone, die im FIS angezeigt werden, dargestellt. Die angezeigten Attribute des Flächenthemas sind aber bis auf das Feld **Name2** (mit der 14-stelligen Kennziffer) auch aus dem FIS übernommen und damit immer aktuell.

Beachten Sie, dass nicht zu jedem Objekt vom FIS-Bodenschutz bisher eine Fläche (ein Polygonzug) existiert, deshalb ist nur die Punktdatei vollständig!

(Bei der Arbeit mit dem **ALK-GIS** im FIS-Bodenschutz werden auch alle Flächen angezeigt, nur nicht alle Punkte.)

Themen zur Bodenfunktionsbewertung (z.B. Archivböden) können vom LAU-Server (k:\Boden_für_fis\bfbv_ls110\) in das Projekt geladen werden. Die alte ArcView-Erweiterung **Themenbrowser** (wird seit der Umstellung auf ETRS89/UTM-Zone 32N nicht mehr gepflegt.

Die DVG-Daten (k:\GEOBASIS\DVG\) (Gemeindethema, Kreise...) stehen im LS110 nicht mehr aktuell zur Verfügung.

Erläuterungen zu den Themen können vom LAU bezogen werden. Evtl. müssen Legenden aus dem Datenverzeichnis von Hand nachgeladen werden.

(Für die Arbeit mit der Erweiterung **FIS-MDALIS-GIS-21** bzgl. der Erstellung eigener Projekte und eigener Scope existiert eine ScopeView-Beschreibung, es steht aber keiner zur Verfügung, der zu ScopeView Auskunft geben kann, seitdem das UIS umgestellt wurde.) Die ArcView-Anbindung wird nicht weiter gepflegt.

4.1 Start des ArcView-Projektes

Starten Sie das FIS Bodenschutz des Umweltinformationssystems und öffnen Sie das Menü Gesamtauswahl tabellarisch.

em	einde			Art		laufende Nr. ALVF	00000	(M)
rtsü eze	ibliche ichnung					Gemarkung	Kein Eintrag	
	Gemeinde- Nr.	∇ Art	lfd. Nr	Ortsübliche Bezeichnung	Rechtswe	ert Hochwert		eine neue ALVF erfassen Sie hier:
1	15091375	9	00000	Testsatz - MVL GmbH Schwedt	4400000	5700000		Neuerfassung ALVF's
2	15090245	9	00000	Austausch-SDL	4501382	5847575		aum Kuraprotokoll gelangen Sie hier:
з	15089005	9	00000	LMBV (SLK) - 16 Flächen	4456677	5743020		zum Kurzprotokoli gelangen sie nier.
4	15088355	9	00000	Testsatz - MVL GmbH Schwedt	4493736	5704734		Kurzprotokoll
5	15087275	9	00000	Austausch MSH	4464476	5714716		weitere Daten zur aktuellen ALVE:
6	15086005	9	00000	Austausch JL 04/2008	4481452	5779660		
7	15085227	9	00000	Austausch HZ	4423442	5753119		Erstbewertung
8	15084341	9	00000	Austausch BLK	4497038	5674401		technische Erkundung
9	15083298	9	00000	Austausch BO	4462245	5788373		
10	15082005	9	00000	Testsatz - MVL GmbH Schwedt	4510950	5729610		Sanierungsuntersuchung
11	15081440	9	00000	Austausch SAW	4425496	5857738		
12	15003000	9	00000	Austausch MD				Sanierungsmaßnahmen
13	15002000	0	00000	TestImport	4501001	5705567		Überwachung/Nachsorge
14	15001000	9	00000	Testsatz - MVL GmbH Schwedt	4523170	5733919		

 Der Aufruf von ArcView erfolgt mit Tastenkombination (ALT+V). Es wird ArcView vom Server aus gestartet. (Bei der Meldung "Tabelle ist nicht aus einer Fachdatenbank", müssen Sie aber zuerst Menü Gesamtauswahl tabellarisch öffnen und unten die Tabelle (Teilfenster Ergebnisteil) anklicken.)

Hinweis: Wenn eine Abfrage nach dem Zugriff auf Ihren Rechner gestellt wird, müssen Sie es erlauben, damit Sie auch mit den Daten von C:\ arbeiten können.

🍳 Willkommen bei ArcView GIS 🛛 🗙	🍳 Projekt öffnen	
Ein neues Projekt erstellen	Dateiname: Verzeichnisse: k:\boden_für_fis\kreisprojekte alvf_ls110_abi.apr alvf_ls110_blk.apr alvf_ls110_boe.apr alvf_ls110_hat.apr alvf_ls110_hat.apr alvf_ls110_hat.apr alvf_ls110_hat.apr alvf_ls110_hat.apr alvf_ls110_hat.apr alvf_ls110_hat.apr alvf_ls110_hat.apr alvf_ls110_hat.apr alvf_ls110_hat.apr	Abl
OK Abbrechen	Dateityp: Laufwerke: Projekt (*.apr) k: \\lau.mlu.lsa-net.de\dfs\GIS	

- Wählen Sie das Menü Ein bestehendes Projekt öffnen.
- Wählen Sie Ihr Kreisprojekt vom Verzeichnis K:\boden_für_fis\kreisprojekte_neu in der linken Spalte aus und bestätigen Sie mit OK.

Die Anfrage nach Legenden von Altlasten m usseheim Projektstart beantwortet werden, indem aus dem Verzeichnis K:\boden_für_fis eine beliebige Legende (Endung .avl) auswählt wird! Anschließend öffnet sich Ihr Projekt mit dem zusätzlichen Menü Selektion nen. Das kann aber eine Weile dauern, da die Verbindungen erst aufgebaut werden müssen. (Es können trotzdem später andere Legenden mittels Legendeneditor zugewiesen oder erstellt werden, siehe Punkt Ändern einer Legende.)

🍳 Eine Legende im Verzeichnis mit Altlasten-Legenden auswählen 🛛 🗙					
Dateiname:	Verzeichnisse: k:\boden_für_fis	ОК			
alk.avl alvf_f.avl alvf_fis_f.avl alvf_fis_p.avl alvf_fis_p.avl bearbeitungsstand.avl bewertung.avl brache f.avl	k:\ ▲ boden _für_fis kreisprojekte	Abbrechen			
Dateityp: AV-Legenden	Laufwerke: k: \\lau.mlu.lsa-net.de\dfs\GIS 💌				



Hinweis: Speichern Sie gleich Ihr Projekt unter Ihrem persönlichen Verzeichnis

Y:\UIS_DAT_2000\...mit Menü Datei-Speichern unter und arbeiten Sie in Ihrem Verzeichnis weiter! Sie können beim nächsten Aufruf das Projekt auch von Y:\UIS_DAT_2000\... starten, wenn Sie dort Ihren letzten Bearbeitungsstand gesichert haben.

4.2 Arbeit mit dem View-Fenster



Ihr Projekt öffnet sich mit einem geöffneten View-Fenster. Sie sehen **links** die **Themenliste**. Im oberen Bereich sehen Sie die möglichen **Menüs und Schaltflächen**, die Sie im Projekt verwenden können. Wenn man mit der Maus über die Schaltflächen geht, wird ihre Bedeutung angezeigt.

In diesem View sehen Sie nur die alvF-Daten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld (Punkte und Flächen), die Gemeindegrenzen und die Topografie.

Der im View verwendete **Maßstab**, kann durch Überschreiben geändert werden. Die Hochund Rechtswerte (LS110) werden **rechts oben** angezeigt.

Maßstab 1: 448,611	4,539,017,62 ↔ 5,758,829,65 ±
Mabstab 1: 448,611	5.758.829.65 🗲

4.2.1 Arbeit mit Themen

• Das Anzeigen von weiteren Themen der Themenliste erfolgt, indem Sie vor ein Thema

(z.B. Brache (P)) durch Anklicken des kleinen Quadrates ein **Häkchen** ✓ setzen. Evtl. sind bisherige Themen nicht mehr sichtbar, da sie jetzt auf K: in ETRS89/UTM32N vorliegen und im ArcView an einer anderen Stelle angezeigt werden.

- Die Reihenfolge der Anzeige erfolgt anhand der **Reihenfolge in der Themenliste**. Es wird das Thema im View ganz oben gezeichnet, was links in der Themenliste oben steht. Sie können die Themen mit der Maus (linke Taste) anfassen und **verschieben**. Das Punktthema wird hier also über das Flächenthema gezeichnet.
- Wenn Sie mit einem Thema Aktionen durchführen wollen, müssen Sie dieses Thema vorher durch Anklicken mit der Maus **aktivieren**. (Um das **aktive** Thema erscheint dann ein **hervorgehobenes Rechteck**.)



- Nach Aktivieren eines Themas zoomen Sie sich durch Anklicken des mittleren Symbols
 der drei Schaltflächen zum Zoomen auf das aktive Thema. (Beim linken Symbol bekommen Sie das alle Themen umfassende Gebiet angezeigt, beim rechten die ausgewählte Daten des aktiven Themas.)
- Mit den Schaltflächen Können Sie das Anzeigegebiet vergrößern bzw. verkleinern.
- Sie können sich auf das Sie interessierende Gebiet mit der Lupe 🖸 zoomen oder mit der Hand 🖤 verschieben.
- Mit der Schaltfläche Können Sie die vorherige Ansicht anzeigen lassen.

4.2.2 Anzeigen der Objektinformationen des aktiven Themas

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Objektinformationen anzuzeigen.

- Sie können die Informationen mittels Schaltfläche identifizieren (das geht gut bei Flächen) oder
- Sie wählen mit Schaltfläche in Objekt (günstig bei Punkten) aus und können dann in der Tabelle die ausgewählten Objekte anschauen.
- Dann mit der Schaltfläche die Thementabelle öffnen. Die ausgewählten Sätze sind gelb gekennzeichnet.
- Mittels Schaltfläche Können alle ausgewählten Sätze an den Anfang der Tabelle geschoben werden.

4.2.3 Darstellung von Objekten / Ändern einer Legende

• Durch **Doppelklick** auf ein Thema wird der **Legendeneditor** geladen.

🍭 Legende							
Thema: 🔼	F (F)	_	Laden				
Legendentyp:	Legendentyp: Einzelwert Speichern						
	Standard						
Wertefeld: K	ennziffer (Objektspezifik	kation) 💌					
Symbol	Wert	Beschriftung	Anzahl				
	0	0-archivierte Fläche (al	_				
	1	1-Verdachtsfläche (VF)					
	2	2-archivierte VF/SBV					
	3	3-schädliche Bodenve					
	4	4-alvF (Altablagerung)					
	5	5-alvF (Altstandort)					
	6	6-alvF (Militär/Rüstung	-				
raiuschemata	Herbstrarben		_				
Enucitari	Chabiabile	Bilickgängig machen	Anwenden				



- Durch Doppelklick auf ein **Symbol** öffnen Sie die verfügbare Palette und können dann andere Farben, Größen oder andere **Symbole** zuweisen.
- Anschließend muss immer die Schaltfläche **Anwenden** betätigt werden, sonst wird Ihre getroffene Auswahl nicht wirksam.
- Wenn Sie die Objekte alle einheitlich darstellen wollen, müssen Sie im Legenden-Editor den Legendentyp **Einzelsymbol** auswählen.
- Sie können von Ihnen erstellte Legenden auch mit Schaltfläche **Speichern** in Ihrem persönlichen Verzeichnis ablegen und später mit Schaltfläche **Laden** wiederverwenden.

🔍 Legend	en-Editor	- 🗆 🗙			
Thema: Dsba	a_f.shp 💌	Laden			
Legendentyp:	Einzelsymbol 💌	Speichern			
		Standard			
Symbol	Beschriftung				
	DSBA-Fläche				
Zum Bearbeiten auf das Symbol doppelklicken					

- Erweitert... Statistik... Rückgängig machen Anwenden
- Falls Sie die Legenden verändert haben, können Sie die alten Legenden wieder laden. Dazu bitte auf das jeweilige Thema doppelklicken und dann Schaltfläche Laden wählen und eine Legende aus dem oben genannten Verzeichnis auswählen (Legende alvf_fis_p.avl für die Punkte und alvf_fis_f.avl für die Flächen). Falls nicht schon

angezeigt, für das Wertefeld das Feld Kennziffer (Objektspezifikation) auswählen. Dann OK und mit Schaltfläche Anwenden bestätigen.



4.2.4 Beschriften von Objekten

- Mittels Schaltfläche werden alle alvf-Objekte im Ausschnitt mit der laufenden Nummer beschriftet.
- Mit Können die alvf-Objekte auch manuell beschriftet werden, um Überlappungen zu vermeiden. Mit der Maus (linke Maustaste gedrückt) ab dem Objekt eine Linie ziehen.
- Zum Entfernen dieser Objekt-Beschriftungen wird Schaltfläche Kerwendet.
- Wollen Sie andere Objekte beschriften, müssen Sie mit der im ArcView angebotenen Beschriftung arbeiten:
- Für das aktive Thema muss im Menü **Thema-Eigenschaften** beim Menü **Textbeschriftungen** das Feld angegeben werden, das für die Beschriftung verwendet werden soll.



- Zoomen Sie sich zu den Objekten, die beschriftet werden sollen.
- Die automatische Beschriftung von Objekten des aktiven Themas erfolgt mittels Menü Thema-Automatische Beschriftung und der darunter angezeigten Einstellungen. Ebenso ist das Entfernen dieser Beschriftung mit Menü Thema-Beschriftung entfernen möglich.





Einzelne Objekte können mit einem der Beschriftungsschaltflächen auch manuell beschriftet werden. Dazu mit der Maus (linke Maustaste gedrückt) ab dem Objekt eine Linie ziehen.

Die Beschriftungen können auch mit Schaltfläche einzeln ausgewählt und mit der Maus verschoben oder mit der Löschtaste <**Entf**> entfernt werden.

4.2.5 Topografische Rasterdaten (Bilddaten) und Luftbilder

Im Projekt sind die Rasterdaten-LS110 (nicht mehr aktuell) (k:\Luftbilder\MLU\LS110\ und k:\GEOBASIS\RASTKART\) immer nur für einen bestimmten Anzeigebereich zugeschaltet, z.B. TK10AS und DTK 10 bei 1000-25000 TK25 bei 25000-50000 TK50 bei 50000-100000 TK100 bei 100000-300000 UK300 bei 300000-1000000 Luftbilder bei 1-50000 (noch Stand 2005/2009)

(Wenn Sie die Rasterdaten für einen anderen Maßstabsbereich anzeigen möchten, müssen Sie im Menü **Thema-Eigenschaften** die Eintragungen bei Menü **Anzeigen** löschen oder korrigieren.

🝳 Eigenschaften: Thema 🛛 🗙							
Themenname: TK100N	Themenname: TK100N Hersteller						
Definition Conceiger	Minimalmaßstab: 1: Maximalmaßstab: 1:	OK	100000 300000 Abbrechen				

Wenn Sie dann die anderen für diesen Maßstab im Projekt gespeicherten Themen (z.B. TK10) nicht anzeigen möchten, dann müssen Sie vor dem jeweilige Thema das kleine TK10AS Hersteller

Quadrat (z.B.

) anklicken und damit das Häkchen 🗹 entfernen.

Hinweis: Beachten Sie, dass es bei den Rasterdaten wichtig ist, sich erst auf das gewählte Objekt/Gebiet zu zoomen (z.B. mit der Lupe oder durch Eingabe des entsprechenden Maßstabes oder durch andere Funktionen) und dann die Rasterdaten anzuzeigen, da es sonst zu lange dauert!

4.2.6 Vektordaten - Shapedateien

Die geometrische Information wird bei Vektordaten über XY-Koordinaten erfasst und gespeichert. Beschreibende Informationen stehen in Attributtabellen und sind damit verknüpft. Es können thematische Ebenen vorgehalten werden. (Z.B. können aktuellere Daten auch von K:\boden (nur UTM 32N) geladen werden.

Shape-Dateien:

Das Shape-Format ist ein einfaches, nichttopologisches Format (keine Beziehungen der Objekte untereinander) zum Speichern der geometrischen Orts- und Attributinformationen mittels eines Koordinatensystems bzw. einer Kartenprojektion. Es gibt drei Typen von Objekten: Punkte, Linien und Polygone.

Zu einem Shape gehören mehrere Dateien:

Wenn Sie ein Thema weitergeben wollen, müssen Sie diese drei Dateien kopieren: DBF-Datei (Attributtabelle), SHP-Datei (Geometrie-Dateien) und SHX-Datei (Index)

Folgende Dateien müssen nicht weitergegeben werden, da sie von ArcView neu erzeugt werden (evtl. noch vorhandene alte Dateien dieses Typs müssen gelöscht werden!) SBN-Datei und SBX-Datei (topografischer Index).

AVL-Datei (Legende)-sollte mit dabei sein. Wenn Sie den gleichen Namen besitzt wie das Shape, wird sie automatisch mit geladen (Punkt 4.2.3)

4.2.7 Erweiterungen von ArcView

Mit Menü Datei-Erweiterungen können zusätzliche Funktionen geladen werden.

Z.B. Themenbrowser (wird nicht mehr gepflegt), Thematische Karten (Erweiterung von ScopeView, hier werden aber nur alte Daten vorgehalten. Aktuellere Daten können auch ohne diese Erweiterung von K:\boden in UTM 32N geladen werden.) oder z.B. Geoprozessing zur Pufferbildung oder zum Verschneiden.



4.3 Auswahl und Anzeige von Objekten

4.3.1 Auswahl mittels Menü Thema-Eigenschaften

Sie können im Projekt im Menü **Thema-Eigenschaften** die Auswahl treffen, ob die Daten nur Ihres Landkreises oder aller Kreise angezeigt werden sollen (z.B. wenn Sie die Daten Ihrer Nachbarkreise an den Grenzen benötigen): Eine Auswahl können Sie auch bei jedem anderen Thema so treffen!

• Aktivieren Sie das Punktthema (alvf_p) durch Anklicken.

Löschen Sie im Menü **Thema-Eigenschaften** die entsprechende Auswahl, durch Anklicken der Schaltfläche **Definition** und Schaltfläche **Löschen** um die Auswahl des Landkreises rückgängig zu machen.

🍭 Eigenschaften:	: Thema	×
Themenname: 🗖	ALVF (P) 🗖 Feldnamen v	erwenden
Textbeschriftunger	Quelle:() Definition:L [[]] [[Kennziffer (GemeindeNr.]] = "15082*") Kommentare:	öschen
Geocodierung O Anzeigen	OK Abbre	chen

Nach dem Bestätigen mit OK werden die Daten des Landes angezeigt.



• Zur Auswahl eines Kreises aktivieren Sie den Abfrage-Manager und geben die oben gezeigte entsprechende Auswahl entweder durch Doppelklick auf die angebotenen Felder oder durch Eingabe mit der Tastatur ein und bestätigen mit **OK**.

🍳 Abfrage-Manager	
Felder [Shape] ■ > and [ALVF-Datensatz-N] >>= or [Kennziffer (Gemeir >>= or [Kennziffer (Objekts <=	Werte

Es werden dann nur die Bereiche des Landkreises Anhalt-Bitterfeld gezeigt. Sie können hier aber auch eine achtstellige Gemeindenummer eingeben und bekommen dann nur diese Gemeinde angezeigt.

4.3.2 Auswahl (mit Suchen und Abfragen)

- Aktivieren Sie das Punktthema (alvf_p) durch Anklicken, um ein bestimmtes Objekt mittels der laufenden Nummer (z.B. 00001) auszuwählen.
- Die Kreis-Einstellungen aus Punkt 4.3.1 vornehmen oder Sie arbeiten mit Ihrem unverändertem Kreisprojekt (sonst werden die Nummern 00001 aller Kreise angezeigt).

4.3.2.1 Suchen

- Sie können mittels Menü **View-Suchen** die gewünschte Nummer suchen. Die Suche erfolgt über alle Daten-Felder. Es wird der nächste Datensatz mit der gewünschten Eintragung gesucht.
- Oder Sie verwenden für die Suche die Schaltfläche



Das Programm zoomt automatisch auf das ausgewählte Objekt. Es erscheint **gelb** in der Mitte des View.



4.3.2.2 Abfragen

• Sie können mit Menü **Thema-Abfragen** ein Objekt mit seiner laufenden Nummer aus einem aktivierten Thema auswählen. Beim Abfragen werden alle Objekte mit dieser

Eigenschaft ausgewählt. Oder Sie verwenden den Abfrage-Manager

Ihema	Selektionen	SCOPEVIEW	<u>G</u> rafik	Eenste	
<u>E</u> iger	nschaften				
Bearb	Bearbeitung starten				
Ände	Änderungen speichern				
Änderungen speichern unter					
In S <u>h</u>	In Shape-Dateiumwandeln				
Lege	nde bearbeiter	ì			
Lege	nde ausblende	n/anzeigen			
Adressen erneut abgleichen					
Automatische Beschriftung Ctrl+L				∑trl+L	
Besc	hriftung entferr	ien		trl+R	
Über	appende Besc	hriftungen entferi	nen		
Über	appende Beso	hriftungen u <u>m</u> wa	ndeln C	trl+0	
Iabe	lle				
Abfra	igen		C	trl+Q	
Then	na analysieren.				
Puffe	r erstellen				
Aus	ahl aufheben				

🍭 ALVF (P)	
Felder [Shape] [ALVF-Datensatz-N] [Kennziffer (Gemein [Kennziffer (Dbjekts] [Kennziffer (Id.Nr)] [Beweisniveau] [Letzte Eintragung ▼	Werte "00000" "00001" "00002" "00003" "00004" "00005" ▼ Werte aktualisieren
([Kennziffer (lfd.Nr)] = "00002")	Neue Auswahl Auswahl erweitern Auswahl einengen

Landesant für Umweltschutz Sachsen-Anhalt - Seite 48 (Stand: 14.09.2016)

- Zuerst **Werte aktualisieren** aktivieren (durch Häkchen setzen!). Dann erscheinen beim Doppelklick auf die Felder (links) automatisch rechts die Werte, wenn die Datei nicht zu umfangreich ist.
- Die Auswahl erfolgt jeweils durch Doppelklick auf das entsprechende Feld Kennziffer (Ifd_Nr.) und durch Doppelklick auf den Operator "=" und durch Doppelklick auf die Werte (oder durch Eingabe mit der Tastatur, aber dann den Wert in Hochkomma eingeschlossen ("00001").

• Anschließend Schaltfläche **Neue Auswahl** betätigen und das Fenster mit **X** schließen. **Hinweis:** Sie können auch mit nachfolgender Auswahl eine laufende Nummer suchen und brauchen dann nicht vorher den Punkt 4.3.1 zur Auswahl des Landkreises ausführen:

🍭 ALVF (P)	
Felder =<> and [ALVF-Datensatz-N] >>= or [Kennziffer (Dbjekts <<= not	Werte
([Kennziffer (GemeindeNr.]] = ''15082*'') and ([Kennziffer (lfd.Nr)] = ''00001'' :	Neue Auswahl Auswahl einengen

(Im Beispiel wurde die laufende Nummer 00001 im Landkreis Anhalt Bitterfeld aus der Landesdatei ausgewählt)

4.3.2.3 Auswahl anhand der Thementabelle



Die Funktion **Suchen** und die Funktion **Abfragen** stehen auch im Menü **Tabelle** zur Verfügung. Das Tabellen-Menü steht aber nur bei geöffneter Attributtabelle zur Verfügung.

Die Thementabelle mit den Daten öffnet sich, wenn die Schaltfläche des aktiven Themas betätigt wird oder mittels Menü **Thema-Tabelle**.

Eine weitere Form der Suche von Daten in einer Tabellenspalte wird durch die Sortierung eines Feldes in der Tabelle möglich:

- Tabellenspalte durch Anklicken der Spaltenüberschrift markieren.
- Mit Schaltfläche Sortierung aufwärts oder abwärts sortieren.
- Anhand der Sortierung in der Spalte mittels Durchsicht suchen und Markierung durch Anklicken mit der linken Maustaste, mehrere Datensätze lassen sich mit gleichzeitig gedrückter Umschalttaste markieren.

• Mit Schaltfläche 📕 können Sie alle ausgewählten Datensätze (**gelb**) in der Tabelle nach oben schieben.

Date	i <u>B</u> earbeiten <u>T</u> a	abelle F <u>e</u> l	d <u>F</u> enste	⊧r <u>H</u> ilfe							
	X D B		10	u A		Μ Σ	ΤΤΤ	ТТТ	ΤΤΤΤΤ	ТТ	NT R
	1 von	4855 aus	gewählt		k	0					
۹.	Q Attribute von AL¥F (P)										
Shap	ne ALVF-Datensati	z-Nummer	Kennziller	(GemeindeNr.	Kennziller (L	7bjektspezilikation,	Kennziller (lid Nr)	Beweinniveau	Letzte Eintragung (Datum)	Achers ID	Ortsübliche Bezeichnun
Point		9553	15082280		0		03857	0			ehemalige unbedeckte Bo
Point		9374	15082015		0		02584	0			Gelände der Thyssen-Roh

Über der Tabelle stehen die Anzahl der ausgewählten Datensätze und die Gesamtanzahl.

<u>B</u> earbeiten	<u>T</u> abelle	F <u>e</u> ld	<u>F</u> enster	<u>H</u> ilfe
Ausschn	eiden		Ctr	l+X
Kopieren			Ctr	I+C
Einfügen			Ctr	+∨
Bearbeitu	ıng rückgá	ingig ma	achen Ctr	I+Z
Bearbeit.	ıng wieder	holen	Ctr	I+Y
Feld hinz	ufügen			
Datensat	z hinzufüg	en	Ctr	+,∆,
Feld lösc	hen			
Datensät	ze löscher	n i		
Alles aus	wählen			
<u>N</u> ichts au	uswählen			
Auswahl	umkehren			

Bei geöffneter Thementabelle steht das Menü **Bearbeiten-Auswahl umkehren** zur Verfügung, was für die Auswahl von Objekten auch genutzt werden kann.

Es stehen Ihnen für Ihre Arbeit nicht alle Tabellen-Funktionen zur Verfügung. Die Scope-Themen können nicht bearbeitet werden und für die auf K:\ verfügbaren Themen haben Sie keine Schreibrechte.

Wenn Sie Daten eines Vektor-Themas für Ihre Anwendung bearbeiten wollen, dann müssen Sie vorher die Daten mit Menü **Thema–in Shape-Datei umwandeln** als Shape exportieren (Punkt 4.3.5).

4.3.2.4 Objektauswahl anhand der Lage

Die **Selektion** erfolgt für das ausgewählte Punktthema mit Schaltfläche Rechteck mittels der Maustaste um die entsprechenden Objekte (Punkte) gezogen wird. (Durch gleichzeitiges Drücken der Umschaltaste Ihrer Tastatur können Sie mehrere Rechtecke mit der Maus ziehen und damit mehrmals Objekte auswählen.

4.3.2.5 Thema mit vorliegendem Shape-File analysieren

 Mittels des Menüpunktes View-Thema hinzufügen laden Sie ein Ihnen vorliegendes Shapefile eines Bearbeitungsgebietes von einem Verzeichnis von C:\ (Dieses muss auch im Lagestatus 110 vorliegen!). Das neu hinzugefügte Thema steht in der Themenliste ganz oben. (Auf diese Weise können Sie auch andere Themen laden, die bei Ihnen im Kreis vorliegen oder Sie verwenden dazu die Schaltfläche 1).

Das neu geladene Thema wird angezeigt, wenn Sie das Häkchen Setzen.

 Nach Aktivieren des Bearbeitungsgebietes zoomen Sie sich mit Schaltfläche Vergrößern oder Verkleinern auf aktives Thema auf das Bearbeitungsgebiet. • Sie sollten nur den Umriss anzeigen, das geschieht mittels Doppelklick auf das Thema und Arbeit mit dem Legendeneditor. Bitte nehmen Sie folgende Einstellungen vor. Die Einstellung ist erst erfolgt, wenn Sie mit der Schaltfläche **Anwenden** abschließen.

🂐 Legenden-Editor		🍭 Legenden-Editor
Thema: Theme1.shp	Laden	Thema: Theme1.shp
Legendentyp: Einzels, 🥘 Ftäc 🗆 🗙	Speichern	Legendentyp: Einzels,
▶ ∠ Ø Å; ± ⊕	Standard	1
Symbol		Sumbol
		Farb
Zum Bearbeiten auf da		Zum Bearbeiten auf da
Erweitert Statistik Rückgängig machen	Anwenden	Erweitert Statistik

Legenden-Editor	_	_ 🗆 🗙
Legendentyp: Einzels Symbol Zum Bearbeiten auf da	r → → → → → → → → → → → → → → → → → → →	Laden Speichern Standard
Enweitert Statistik	Rückgängig machen	Anwenden

Damit der Umriss besser sichtbar wird, sollte eine auffällige Farbe (rot) gewählt werden.

• Die Auswahl der betroffenen Objekte der Punktdatei erfolgt, indem Sie zunächst das Punktthema, das Sie analysieren wollen, durch Anklicken aktivieren und dann mittels Menü **Thema analysieren**.

🝭 Auswahl nach Themen	×
Objekte von aktiven Themen auswählen, die	
sich mit folgendem überschneiden:	Neue Auswahl
Ausgewählte(s) Objekt(e) von	Auswahl erweitern
Bearbeitungsgebiet.shp	Auswahl einengen
	Abbrechen

- Wählen Sie zunächst das ausgewählte Objekt z.B. Bearbeitungsgebiet und dann die Option innerhalb oder bei einem Flächenthema sich mit folgendem überschneiden. Abschließend den Menüpunkt Neue Auswahl wählen und schließen Sie mit "X". Die ausgewählten Objekte erscheinen dann gelb.
- Mit der Schaltfläche Somen Sie sich auf die ausgewählten Objekte. Hinweis: Wenn Sie sehen, dass noch alvF-Flächen (deren Mittelpunkte außerhalb des Recherchegebietes liegen) das ausgewählte Gebiet schneiden, müssen Sie auch noch eine Analyse des Flächenthemas mit dem Recherchegebiet durchführen. Anschließend müssen Sie die Recherche für das Punktthema wiederholen, aber mit dem Flächenthema der alvF, in dem bereits Flächen ausgewählt sind (und nicht mit dem Recherchegebiet), aber dann mit Auswahl erweitern.
- Wenn Sie das eingefügte Shape-File nicht mehr als Thema benötigen, können Sie es nachdem Sie es mit Anklicken aktiviert haben, mit Menü Bearbeiten-Themen löschen wieder aus dem Projekt entfernen. (Wenn Sie Ihr Projekt beim Verlassen nicht speichern, ist das neu geladene Thema beim nächsten Projektstart auch ohne Löschen nicht mehr da.) Sie werden beim Schließen des Projektes gefragt, ob Sie speichern möchten.

4.3.2.6 Auswahl der Objekte mittels einer Grafik eines Bearbeitungsgebietes

Wenn Ihnen das Bearbeitungsgebiet nur analog in einem Lageplan vorliegt, können Sie dieses anhand der gescannten Karten (TK 10 oder TK 25) oder der Luftbilder, in ein Grafikobjekt überführen.

- Zoomen Sie sich mit der Lupe an die Stelle, wo das Bearbeitungsgebiet liegen wird.
- mit Schaltfläche Öffnen Sie mit gedrückter Maustaste vorhandenen Werkzeugen zum Zeichnen.
- Zum Zeichnen eines beliebigen Polygons wird die Schaltfläche 🖾 verwendet. Dann entsprechend des Gebietes den Umriss mittels der Maus (Klicken mit der linken Maustaste und entsprechend bei markanten Punkten einen Punkt setzen) einzeichnen und mit einem Doppelklick das Zeichnen beenden (Oder Sie ziehen nur ein Rechteck mit JI).
- Anschließend können Sie aus dem aktiven Punktthema mittels Schaltfläche anhand von Grafiken auswählen. (Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn die Grafik noch ausgewählt ist. Die Grafik ist dann durch die schwarzen Quadrate hervorgehoben.)

(Sie können die Grafik nachdem Sie die Schaltfläche betätigt haben mit der Maus (linke Taste) anklicken und damit auswählen.)



Wenn Sie die Grafik nicht mehr benötigen, löschen Sie die Grafik mit der Löschtaste

<Entf> nachdem Sie die Grafik mit und der Maus (linke Taste) ausgewählt haben. Wenn Sie Ihr Projekt beim Verlassen nicht speichern, ist die gezeichnete Grafik beim nächsten Projektstart auch ohne Löschen nicht mehr da. Oder Sie löschen mit Menü Bearbeiten-Grafik löschen.

4.3.3 Anzeigen ausgewählter Objekte

• Zoomen Sie sich mit Schaltfläche Wergrößern oder Verkleinern auf Auswahl auf die ausgewählten Objekte des aktivierten Themas. (Ein ausgewähltes Objekt ist dann gelb im Mittelpunkt des View dargestellt.)

Manchmal muss auch noch der Maßstab (in der Werkzeugleiste oben) überschrieben

werden, ehe das Objekt sichtbar wird, z.B. abschließen!

Maßstab 1: 10000 und dann mit < Enter>

(Falls für ein Objekt keine Koordinaten angegeben sind, können Sie sich nicht auf dieses Objekt zoomen. Korrigieren Sie die Angaben im FIS Bodenschutz und starten Sie das Projekt neu!)

4.3.4 Objektauswahl aufheben

Mittels Schaltfläche wird die Auswahl der Daten des aktiven Themas aufgehoben, wenn Sie die Auswahl nicht mehr benötigen (oder mit Menü **Thema - Auswahl aufheben** oder bei geöffneter Thementabelle mit Menü **Bearbeiten - Nichts auswählen**).

4.3.5 GIS-Daten als Shape exportieren

Ausgewählte Daten eines Vektorthemas können Sie zur weiteren Verwendung mittels Menü **Thema-in Shape-Datei umwandeln** als Shape exportieren. Verwenden Sie dazu **das eigene Verzeichnis auf Y:\UIS_DAT_2000** und nicht c:\, da das bei einer großen Datenmenge schneller geht.

Die Shape-Dateien müssen im **UIS** mit Schaltfläche **Eigene Dateien** von Y:\ in ein Verzeichnis auf C:\ kopiert werden. (Bei kleinen Dateien können Sie auch gleich in einem Verzeichnis in C:\ speichern.)

Die nachfolgende Abfrage muss mit **Ja** beantwortet werden, wenn **nur die selektierten Datensätze** in ein Shape exportiert werden sollen.



- Wenn Sie dieses Shape im Projekt bearbeiten wollen, müssen Sie das Thema mit Menü View-Thema hinzufügen laden. (Das Scope-Thema können Sie nicht bearbeiten!)
- Wenn die Shape-Daten in einem anderen ArcView verwendet werden sollen, können Sie die Erweiterung tablealias_20.avx verwenden und bekommen dann in den Tabellen die Alias-Namen (ausführliche Namen) angezeigt. Leider können Sie dann keine Tabellenspalten verändern, sondern müssen mit der Tabelle so arbeiten, wie sie ist. Sie müssen dann aber auch die Datei vom Typ ODB, die die Aliasnamen enthält, mitnehmen. (Die Erweiterung kopieren Sie mit in das …\arcview\ext32 Verzeichnis für die Erweiterungen von Ihrem ArcView)

4.4 Übergabe ausgewählter Objekte an das FIS Bodenschutz

Im Projekt **ausgewählte Objekte** werden mit Menü **Selektionen** an das FIS Bodenschutz übergeben und können dort für das Erstellen von **Kurzprotokollen** mittels des Menüs **Recherchen aus ArcView-Selektionen** ausgewählt werden.

• Die Auswahl der Objekte für die Übergabe ans FIS erfolgt entsprechend Punkt 4.3.

Um sich einen Überblick zu verschaffen, welche und wie viele Objekte ausgewählt wurden, müssen Sie vor der Übergabe kontrollieren, wie viele Daten ausgewählt wurden.

• Mit Schaltfläche die Thementabelle des aktiven Themas öffnen. Es wird dann angezeigt wie viele Sätze (Objekte) ausgewählt wurden. (Das ist recht nützlich, um die

Übernahme mittels Menü **Selektionen** zu überprüfen.) Im Beispiel sind 27 Objekte von 4995 ausgewählt.

• Mittels Schaltfläche können alle ausgewählten Sätze (gelb) in der Tabelle an den Anfang geschoben werden.

ArcView GI	5 3.2 -						. 8
atei Bearbeitei	Isbelle Feld Eenster Hi	fe					
A X IIS	r pipe i			TT	TTTTT		
			التواخي الخوارة	بنابنا	فالشالش الشالة		
27 vor	4855 augmatit	Pochocheben 0					
Attribute	on ALVF (P)						- 0
upo ALVEDA	emətə Nummer Kernaller (Gem	andolik) Konsullos (Objektyvezilé	ston Konsten (kd	No Bombin	www.LotaleEntroping/Data	Advers ID Ditribliche Bezeichnung	
ni	2469 15082015	0	02378	0	2005-03-07-00:00:00	Halde (Abraum) / Mülkleponie	
int .	2470 15082015	5	01545	0		Stadtwerk Wolf Ferrivierse-u	¢.
et.	2471 15082015	5	02079	0	2002-09-04-00:00:00	vert Kläranlage, ehem. Polizei	o nóid
ni -	2472 15082015	0	02302	0	2005-03-04 00:00:00	Abwasserkanal der Filmlabek	N
est .	2787 15082010	0	01604	0		Bodensenke, randich etwas h	d.
e1	2788 15082010	0	01613	0	the second second second	pot Verfullung/ber, Truppeniat	
ed .	2494 15082015	0	06009	0	2002-09-24 00:00:00	Farbenstraße / Abwasserkans	k
er.	6177 15082040	0	01722	0		Freiflache	
et .	6178 15082040	0	01728	0		alter Bahndamm	
in l	6179 15082040	0	01743	0		Odard	-
ed.	6100 15062040	0	03049	0		ehemaliges Tagebaugelände	-
el .	6181 15082040	0	03050	0	and the second	ehemaliges Tagebaugelande	
1	2539 15082015	4	05301	0	2004-10-30-00-00-00	Humilion	Bieła
	2540 15082015	4	05425	2	2004-10-30 00:00:00	Deponie Bitterfeld	Hate
ot.	2541 15082015	5	05334	2	2004-10-30 00:00:00	Elektrochemie (Tankstelle) Zir	Walt
-1	9529 15082235	0	03113	0			1
4	9530 15082235	0	03116	0			-
4	9533 15002235	0	03149	0		versutiche Bautele	-
1	9514 15082235	0	03150	in in		ehemaine Rauttelle Werk	-
1	3591 15082380	1	01057	0	2012/08/26/00 00/07	Multidenomie (Kiesomater)	-
	3592 15082380		01058	0	2002/08/26 00:00:00	Millinger	-
4	3592 15082300	5	05019	0	2002-08-26 00:00:00	LPG-Rindertuch/	-
	9517 15002240	0	02745	n.		elsenalizer Steichs of	-
	9538 15082240	0	02750	n		erenager oren procer	-
	9539 15082240	0	02776	0		way dich elyesphor Routek	-
	9540 15082240	0	02783	0		vanuation abanation Bacatal	-
	2560 15002015	0	00001	ñ	1997-03-12 00:00:00	Schießstand Kr.) Rithefeld	8 00
4	9553 15082280	0	03957	0	1200 00 12 00 00 00	elternaliste unitediscitite Borden	1
-	9374 15080015	0	02584	0		Gelavie de Thursen Bolutel	2
w l	2468 15092015	4	02250	13	2005/03/04 00:00:00	05P.RV/5303 Suba Gras	
2	2485 15082015	0	02009	0	2002/09/23 00:00:00	Langhala in (IGP-0053	Kom
	2492 15092015	0	09090	0	2002.09.22.00.00.00	Wat statt in DGR/053	Lon
	2499 15092015	ő	09092	0	2002/09/22 00:00:00	Naturnati Aberrio 059.005	Kom
	2499 15092015	6	05469	1	1996.04.01.00.00.00	Rakaterustersek	Days
	2490 15082020	5	05072	0	2005.02.21.00.00.00	ahamalina Tank stalla Marrahy	lain
25	13002020		0.012	1.0	1 2003/02/23/00:00:00	 Analidade i al Kalese Mersela 	F
iete wuogewäh	te Zeilen an den Anfang der Tabe	la.					
		1	The second second	_	1.00	Total Income	-
and the second second	Cold States Accounts Mald news	Annication Scoper.	Arrithmu (CIC 1		Woodraw - 11Demote	UT on Microsoft Word DF G	- 10

 Anschließend die neue Selektion mittels Menü Selektionen -räumliche Selektionen benennen bzw. aktualisieren mit dem Namen und dem Datum benennen bzw. evtl. noch mit der Anzahl der Objekte. (z.B. kneissl_08092008_27).

räumliche Selektion benennen bzw.aktualisieren
räumliche Selektion löschen

	<u> </u>
Selektion benennen	OK
kneissl_08092008_27	Abbrechen

🍭 räumliche Selektion	×
Basiert ihre Selektion auf:	ОК
einer freien Selektion	Abbrechen
einem Polygonthema mit selektierten Objekten?	
einem graphischen Objekt (Kreis, Puffer etc.)?	
	

Eine Beantwortung der Abfrage nach der Art der räumlichen Selektion bewirkt, dass die Geometrie der benannten Selektion zugeordnet wird und bei Aufruf der Selektion die Geometrie wieder aufgerufen wird.

Diese ausgewählten Daten (Ihre Selektionen) werden dann im FIS Bodenschutz im Menü **Recherchen aus ArcView-Selektionen** angezeigt und stehen zur Erstellung von **Kurzprotokollen** zur Verfügung.

Sie erkennen diese an dem von Ihnen vergebenen Namen der Selektion, der deshalb mit Ihrem Namen beginnen sollte.)

• Nur im ArcView mit Menü Selektionen-räumliche Selektionen löschen können alle von Ihnen erstellten alten Selektionen gelöscht werden!

Wenn Sie die alten Selektionen nicht löschen, werden Ihnen Ihre bisherigen Selektionen im FIS Bodenschutz ebenfalls angezeigt und können für das Kurzprotokoll bereitgestellt werden. Wenn Sie aber mehrere Selektionen ans FIS Bodenschutz übergeben wollen, können Sie auch mehrere Selektionen benennen und Sie löschen nur die Selektionen, die Sie nicht übergeben wollen. Die Selektionen anderer Bearbeiter werden Ihnen im FIS Bodenschutz in **Recherche aus ArcView-Selektionen** ebenfalls angezeigt.

Selektionen	<u>S</u> COPEVIEW	<u>G</u> rafik	<u>F</u> enster	<u>H</u> ilfe			
räumliche Selektion benennen bzw.aktualisieren							
räumliche Selektion löschen							

- Außerdem müssen Sie dann im FIS Bodenschutz die evtl. im Kurzprotokoll noch vorhanden alten Flächen mit Schaltfläche <u>Kurzprotokoll</u> durch Drucken mittels am Bildschirm löschen.
- Anschließend die ausgewählten Selektionen für das Kurzprotokoll mit Schaltfläche <u>Alle</u> in das Kurzprotokoll übernehmen ins Kurzprotokoll laden.

Re Re	cherchen aus Arc cherchen aus Arc\	View Se view Seli	lektionen ektionen					
Arc	/iew Selektionen:		130606_knei	ssl_218	•	<u>Alle in das Kurzpro</u> Kurzprotokoli	takall übernehmen	
	Gemeinde-Nr.		Art	lfd. Nr.	Ortsübliche Bezeichnung			
1	15083415	0		15168	Silo Lustgarten Gut Seehausen			
2	15083415	4		15182	Müllkippe Zum Kniel			
3	15083531	5		15365	Zuchtanlage			
4	15083190	5		15328	Viehanlage an der 246a			
5	15083531	4		15362	Strecke der alten Rübenbahn			
6	15083531	5		15366	Schäfereihof			
7	15083531	0		15048	Kläranlage Wanzleben			
8	15083531	5		15050	Heizwerk II und III KWV Wanzleben			
9	15083190	5		15439	Anwesen Handge, Druxberge			
10	15083190	5		15386	Stall Bornstedter Straße			
11	15083531	5		15053	Mopedreparatur Fa. Vohs			
12	15083531	5		15055	KfzReparatur Fa. Iser			
13	15083531	0		15057	Milchviehanlage			
14	15083531	5		15190	Schlammteiche der Zuckerfabrik			
15	15083531	6		15442	Schießplatz Wanzleben			
16	15083531	0		15051	ehem. GST Schießplatz Wanzleben			
17	15083415	5		15181	Tankstelle der Pellettieranlage			
18	15083190	4		15426	ehem.Kiesgrube Druxberge			
19	15083531	5		15159	Schafstall OT Bergen			
20	15083531	5		15133	Bullenmastanlage LPG Groß Rodensleb.			
21	15083531	0		15083	Hammerscher Hof, Schafställe			
22	15083531	4		15361	Lange Stücken, Ortausgang Ovelgünne			
23	15083190	4		15440	Kiesgrube am Kleiberg			
24	15083531	5		15013	Stall Hackbart LPG(T)			-

 Im FIS Bodenschutz im Menü Recherche aus ArcView-Selektion können Sie die Selektion auswählen, deren Objekte in einer Übersicht gezeigt werden. Mittels Menü Datei kann diese Übersicht dann für weitere Nutzungen (z.B. Druck oder Export) bereitgestellt werden. (In diesem Menü werden die Selektionen aller Bearbeiter angeboten).

Hinweis: Prüfen Sie mittels Schaltfläche **Kurzprotokoll** vor dem Übernehmen, ob dieses vor der Übernahme leer ist!

4.5 Erfassen von Flächen zur Korrektur der Landes-Flächendatei

In der Flächendatei alvf_fis_f auf K:\boden_für_fis können Sie nicht selbst korrigieren. Sie können aber ein **neues Shape** (Thema) erstellen und den neuen Umriss anhand der Rasterdaten im Maßstab 1:10.000, der Luftbilder oder der ALK-Daten am Bildschirm Landsant für UmweltschutzSachsen-Arhalt – Seite 55 (Stardt 14.09.2016)

digitalisieren (von K:\geobasisdaten). Das Polygon kann anschließend mit Menü **Import ALVF-Polygone** in das FIS Bodenschutz übernommen werden, wenn dort dazu schon Daten vorliegen und ein Feld mit der **internen** oder der **laufenden Nummer** des Kreises in der Attributtabelle erfasst ist. (Einfacher ist sicher die Korrektur im ALK-GIS, da dort die Polygone der Flurstücke automatisch übernommen werden können.) Falls im ArcView sofort ein Polygon zur Verfügung stehen soll, geschieht das Erfassen folgendermaßen:

• Wählen Sie dazu im Menü View - Neues Thema den Objekttyp Polygon durch Anklicken und OK.

🍳 Neues Thema	×
Objekttyp:	OK
Punkt 💌	Abbrechen
Punkt	
Linie	Kuru
Polygon	4 Se

- Den Namen der Shape-Datei vergeben Sie bitte so, dass anhand des Namens der Kreis und die laufende Nummer der Fläche zu erkennen ist (z.B. ABI9999.shp) und speichern diese Datei in einem Verzeichnis auf C:\ oder auf Y:\UIS_DAT_2000\ in Ihrem Verzeichnis! (Siehe Punkt 4.3.5)
 - Öffnen Sie die Liste mit den vorhandenen Werkzeugen zum Zeichnen indem Sie mit der gedrückten linken Maustaste den Punkt anklicken und festhalten.
 - Zum Zeichnen eines beliebigen Polygons Schaltfläche

Dann entsprechend des Gebietes den **Umriss** mittels der Maus (Klicken mit der linken Maustaste) einzeichnen und mit einem Doppelklick das Zeichnen beenden.

Zum Schluss mittels Menü **Thema - Bearbeitung beenden** die Aufnahme der Fläche abschließen.

(Wenn Sie das Korrektur-Shape ans LAU schicken, müssen alle vier Dateien geschickt werden: xxxxxxxx.DBF, xxxxxxxx.SHPund xxxxxxxx.SHX und xxxxxxxx.PRJ. Im Falle, Sie importieren selbst, müssen die Gemeindenummer und die laufende Nummer in einem Feld zum Datensatz erfasst werden. Mittels Menü Tabelle-Bearbeitung starten und Menü Bearbeiten)

4.6 Erweiterung **Thematische Karten**

4.6.1 Menü Karten

(Diese Erweiterung ist zurzeit nicht aktiv, da bei einigen Nutzern das Projekt sonst nicht gestartet wird, das Verzeichnis S:\ ist nicht mehr vorhanden!)

 Sie können die Erweiterung Thematische Karten 21 im Menü Datei-Erweiterungen dazu laden. Anschließend müssen Sie eine Shape-Datei im Verzeichnis k:\boden\... auswählen. Hier verbirgt sich aber auch noch ein Fehler. Auf das Verzeichnis wird nicht zugegriffen. Im verwendeten Verzeichnis S:\ befinden sich aber keine aktuellen GIS-Daten. Das Menü Karten kann deshalb nicht verwendet werden.



Hier ein Shape aus Verzeichnis K:\boden auswählen! Das geht auch ohne die Erweiterung Thematische Karten und auch ohne Themenbrowser, die Daten sind aber alle in UTM32N, außer unter K:\geobasisdaten. Evtl. müssen Sie eine im Datenverzeichnis vorhandene Legende von Hand nachladen.

4.6.2 Erstellen einer Karte oder Übernahme des View in eine Worddatei

- Um eine Karte zu drucken, wird die von der Erweiterung **Thematische Karten** bereitgestellte Schaltfläche zum **Vorbereiten des View zum Druck** verwendet. Die Karte wird mit Koordinaten und einer Legende mit den angezeigten Themen versehen. Das Format und der Maßstab können ausgewählt werden. (Das Erstellen des Layout dauert eine Weile.)
- Wenn Ihnen das Kartenlayout angezeigt wird, müssen Sie im Menü **Drucken** eine PostScript-Schnittstelle z.B. **ArcView Grundlagen** auswählen.

PostScript-Schnittstelle

C ArcView Erweitert

- ArcView Grundlagen
- Systemeigener OS

(sonst werden z.B. transparente Flächen nicht transparent gedruckt)

(Bei Menü **Datei-Drucken** haben Sie die Möglichkeit mit **Einrichten** einen anderen Drucker auszuwählen als den vorgeschlagenen. (Oder Sie wählen vor dem Menü **Drucken** das Menü **Druckereinrichtung**)

Es kann sein, dass keine Information erfolgt, dass die Karte gedruckt wurde. Also mal am Drucker nachschauen, der Druck dauert nicht sehr lange.

Sollte der Druck nicht befriedigend aussehen, müsste ein weiterer Druckertreiber installiert werden.

- Sie können die View-Ansicht oder das Layout für Ihre Unterlagen aber auch mittels der Taste <**Druck**> kopieren und dann mittels (Strg+V) in eine Worddatei einfügen oder im Programm Paint bearbeiten. Sie können dort auch Teile, die Sie ins Word kopieren wollen, mit Schaltfläche ausschneiden. Mit (Strg+C) kopieren und dann mit (Strg+V) in Ihre Worddatei einfügen.
- Sie können aber auch über Menü View-Layout selbst eine Karte erstellen und drucken. Im Layout haben Sie auch die Möglichkeit die Karte zu exportieren. (z.B. als *.JPG oder *.EPS)

Hinweis: Beim Druck einer Karte darf die Flurstücksnummer nicht mit angegeben werden und es muss die im View verwendete (angezeigte) Genehmigungsnummer("Geobasisdaten© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, xxxx / 010312") vom LVermGeo angegeben werden (xxxx = Jahr der Datenbereitstellung)!

4.6.3 Regionen benennen

Dieser Menüpunkt ist zurzeit nicht aktiv, deshalb verwenden Sie bitte die Datenzoom-Funktion des Themenbrowsers! (siehe Anleitung zum alten Themenbrowser oder Sie laden die Erweiterung **Thematische Karten 21**.

Sie können, um Gebiete (z.B. Gemeinden oder Ihr aktuelles Recherchegebiet) schneller wieder zu finden, den View-Ausschnitt als Region (z.B. Test) speichern.

- Wählen Sie das Menü **Regionen** und vergeben Sie mittels Menüpunkt **aktuellen Ausschnitt als Region benennen** eine Bezeichnung für Ihr Gebiet.
- Sie können sich nun in die einzelnen Regionen, die in der Liste unten aufgeführt sind, durch Anklicken zoomen.



- Sie können sich im View die **benannte Regionen anzeigen** lassen. Es erscheint ein Rahmen und der Titel im View um die Regionen.
- Diesen Rahmen müssen Sie mit benannte Regionen ausblenden löschen, bevor Sie mit Menü benannte Regionen löschen die einzelnen Regionen löschen.

4.7 Weitere Projekte

Mit dem bereitgestellten Landesprojekt **alvf_erstbewertung.apr** im Verzeichnis **K:\boden_für_fis** können Sie sich einen Überblick über die **Ergebnisse der Formalen Erstbewertung der altlastverdächtigen Flächen** der erfassten Objekte verschaffen. Hier liegen aber nur Daten für den Typ 4, 5 und 6 vor, da für die anderen Typen keine formale Erstbewertung erfolgt.

Dazu muss aber beachtet werden, dass diese Daten nur aktuell sind, wenn Sie vorher in FIS Bodenschutz die **Formale Erstbewertung** durchgeführt haben!



Sie können sich in diesem Projekt auch einen Überblick über den höchsten Bearbeitungsstand der erfassten Objekte verschaffen. Dazu muss aber das Thema Bearbeitungsstand angezeigt werden (Häkchen setzen) und es muss beachtet werden, dass diese Daten nur aktuell sind, wenn Sie vorher in FIS Bodenschutz die Statistik **höchster Bearbeitungsstand** ausgeführt haben!



Es stehen noch weitere alte Projekte zur Verfügung, diese müssen bei Bedarf noch angepasst werden:

- alvf_ls_110 (Landesprojekt)

alvf_ls_110_gw (mit aktuellen GW-Messstellen, die im FIS Wasser geführt werden; mit den GW- und OW-Wasserkörpern, dem GW-Flurabstand und der Geschütztheit vom LHW)
 -alvf_ls110_branchen (mit den im FIS Bodenschutz erfassten Branchen, die an die Punktdatei angebundenen sind)

- alvf_ls_110_TB (mit geladenem Themenbrowser)

- alvf_ls_110_brunnen_... (als Kreisprojekte mit im FIS erfassten Brunnen im Punkt 4.7.12 des Modul 1)

- alvf_ls_110_Boden mit den Themen der Bodenfunktionsbewertung (BFBV LAU)

- Is110_ohne_kopplung (DSBA-Daten nicht aktuell, Stand vierteljährlich neu, mit (BFBV LAU))

- _BFBV_UTM32N (mit BFBV in UTM32, aber ohne Luftbilder und ohne topogr. Karten) und BFBV_LS110 (mit Luftbildern-2005 und alten topogr. Karten)

4.8 Fehler

- Es ist im Test manchmal beim Zoomen zu ausgewählten Punkten die gesamte View-Ansicht orange angezeigt worden. Man hatte den Eindruck, es würde sich um eine erfasste Fläche handeln. Beim Anzeigen der Informationen zu dieser Fläche kommen aber keine Informationen. Beim weiteren Hineinzoomen in das Gebiet werden dann erst die einzelnen tatsächlich erfassten Flächen sichtbar. Dieser Fehler hängt sicherlich mit den noch vorhandenen Geometriefehlern in den Polygonen zusammen, die noch durch die Kreisbearbeiter behoben werden müssen. Die Bearbeiter sind bereits informiert.
- Es kann vorkommen, dass bei Ihnen das Menü **Selektionen** nicht angezeigt wird, dann können Sie keine in ArcView ausgewählten Flächen ans FIS Bodenschutz übergeben. Sie haben keine Legende zugewiesen, als die Abfrage nach Legenden kam. Dazu das Projekt neu öffnen.
- Die Erweiterung **Thematische Karten** lässt sich nicht überall installieren. (Ursache unbekannt)
- Eine beim Rasterthema erscheinende Fehlermeldung "Das Objekt kann die Anforderung GetFT nicht erkennen" bestätigen Sie bitte mit OK. (Das passiert aber nur, wenn man ein Rasterthema aktiviert.)
- Bei der Erweiterung **Thematische Karte**n verbirgt sich noch ein Fehler. Auf das ausgesuchte Verzeichnis wird nicht zugegriffen. Im verwendeten Verzeichnis S:\ befinden sich keine aktuellen GIS-Daten.)
- Außerdem ist das Menü Altlasten-Thema klassifizieren nicht aktuell, es werden nur die alten Typen angeboten.
- Wenn Ihnen nicht alle Themen angeboten werden, also wenn beim Start eines Projektes die Frage kommt, wo sich ein Thema befindet, bitte beim LAU melden, dann sind wahrscheinlich die Leserechte für die GIS-Daten von K:\ oder ein Verzeichnis von K:\ nicht vergeben oder die Daten haben inzwischen ein anderes Verzeichnis oder Namen.
- Kommt beim Aufruf von ArcView die Meldung "Tabelle ist nicht aus einer Fachdatenbank", müssen Sie zuerst Menü Gesamtauswahl tabellarisch öffnen und die Tabelle (Teilfenster Suchergebnis) anklicken, bevor Sie die Tastenkombination (Alt + V) wählen.

- Da zurzeit Probleme bei den fertigen Projekten mit GIS-Kopplung bestehen, sollte mit dem fertigen Projekt (_ohne_kopplung_ls110.apr) unter Kreisprojekte gearbeitet werden. Hierbei ist zu beachten, dass die DSBA-Daten nicht aktuell sind (sondern nur vierteljährlich) und keine Ausgabe der Kurzprotokolle automatisch mittels Menü Selektion möglich ist. Zurzeit ist auch kein Laden von Themen vom lokalen Laufwerk C:\ möglich. Für die Rechercheauswahl müsste ein Shape anhand der Gemeinde, Flur oder Gemarkung der zu betrachtenden Fläche auf Y:\ im eignen Verzeichnis erstellt werden oder man digitalisiert ein neues Thema.
- Auf K:\Boden stehen wegen der Umstellung außer bei K:\geobasis... nur Themen in UTM 32 N.
- Die DVG-Daten unter k:\geobasis\DVG im LS 110 sind nicht mehr aktuell
- Es gibt keine aktuellen Luftbilder im LS 110 unter K:\luftbilder\\MLU\LS110